

# VIKINGKATALOG NR 1209

## *Viking Eko Alpaca-Fox4you*

**Sjal, mössa och  
handledsvärmare**

**1209-1**

<u>Storlek</u>	<u>Dam</u>
<u>Längd x bredd</u>	<u>136 x 35 cm</u>
<u>Huvudomfång</u>	<u>50 cm</u>
<b>GARNALTERNATIV: Eko Alpaca (100% alpaca), härvor a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.</b>	

### **SJAL**

**Eko alpaca**

Svart nr 404

5 härvor

**MÖSSA OCH HANDLEDSVÄRMARE**

**Fox4you**

nr 102

4 nystan


**Stickor och tillbehör:** Rundsticka nr 5 till sjal och strumpstickor och liten rundsticka nr 8 till mössa och pulsvärmare

**Stickfasthet:** Eko alpaca: 24 m mönsterstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm. Stickfasthet Fox4you: 11 m i bredden på p nr 8 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

### **SJAL**

**Stickas i 2 delar som sys ihop mitt bak.**

Lägg upp 2+3+2 =7 m med Eko alpaca på st nr 5, sticka 2 v rätt fram och tillbaka. Sticka mönster efter diagrammet och öka 2 m på varje v se beskrivning. **OBS! de första och sista 2 m är kantm och stickas alltid rätt.** Öka till tot 83 m på v och 3,5 mönsterrapporter. Fortsätt med mönster till arb mäter ca 86 cm = ½ sjalens längd mätt från mitt bak. Mask av alla m löst. Sticka den andra delen på samma sätt. Sy ihop sjalen längs de avmaskade m mitt bak.



### Byta/fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

### MÖSSA

**Börja på höger öronlapp:** Lägg upp 6 m på st nr 8 och sticka rätstickning fram och tillbaka samtidigt som det ökas 1 m i var sida på vartannat v till det är 10 m på v. Sticka till öronlappen mäter ca 6 cm. Lägg arb åt sidan och sticka vänster öronlapp på samma sätt. Lägg upp 10 m mellan öronlapparna = mitt bak. Fortsätt fram och tillbaka i rätstickning till arb mäter ca 12 cm från öronlappens början. Lägg upp 18 nya m mitt fram (=48m) och fortsättrunt i slätstickning till mössan mäter ca 23 cm mitt bak (mätt från upplägget mellan öronlapparna). Minska för toppen genom att sticka 4 rm- 2 m rätt tills v runt. Sticka 1 v utan minskning. Upprepa minskningen på vartannat v men med 1 m mindre mellan varje minskning till det är 16 m på v. Sticka 2 v slätstickning, minska därefter genom att sticka 2 och 2 m rätt tills

v runt = 8 m. Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan.

### HANDLEDSVÄRMARE

Lägg upp 20 m på st nr 8, sticka till arb mäter 6-7 cm (eller till halva nystanet är förbrukat). Maska av, sticka den andra handledsvärmaren lika.

Borsta pälsen med en grovtandad kam, pälsen kan också samtidigt "duschas" med lite vatten från en sprayflaska, kamma därefter pälsen.

Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.

# Viking Eko Alpacka-Fox4you

## Krage och handledsvärmare

1209-2

<b>Storlek</b>	<b>Dam</b>
<b>Huvudomfång</b>	<b>50 cm</b>
<b>GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.</b>	

### KRAGE

<b>Eko alpacka</b> Grå nr 415	1 härva
<b>Fox4you</b> Färg 512	5 nystan

### HANDLEDSVÄRMARE

<b>Fox4you</b> nr 512	2 nystan
<b>Eko alpacka</b> färg nr 415, använd det som blir kvar från kragen	

**Stickor och tillbehör:** rund och strumpsticka nr 4,5 samt st nr 8 till Fox4you

**Stickfasthet:** **Fox4you:** 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.

**Eko alpacka:** 18 m slätstickning på st nr 4,5 mäter ca 10 cm.

**Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

**OBS! STICKA HANDLEDSVÄRMARNA FÖRST DÅ DET SKA ANVÄNDAS LITE AV EKOALPACKAN FRÅN KRAGEN.**

### Byta/ fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

### HANDLEDSVÄRMARE

Lägg upp 36 m med Eko alpacka och strumpst nr 4,5. Sticka 2 rm, 2am runt i 3 cm. Byt till Fox4you och st nr 8. Sticka 1 v rätt och minska jämnt fördelat till 22 m. Sticka 15 cm runt i slätstickning (ev till hela nystanet är slut). Vänd avigsidan ut, byt till st nr 4,5 och Eko alpacka. Sticka 1v rätt och öka jämnt fördelat till 36 m. Sticka 3 cm resår med 2 rm, 2 am. Maska av.

### KRAGE

**Börja överst:** Lägg upp 88 m med Eko alpacka och st nr 4,5. Sticka 2 rm, 2 am runt till polokragen är färdig, byt till st nr 8 och fortsätt runt i slätstickning med Fox4you men minska på första v jämnt fördelat till 70 m. Sätt 7 markeringar runt med 10 m mellan varje markering. Fortsätt runt och öka vid varje markering genom att sticka 1 rät framifrån, 1 rät bakifrån, 1 rätt framifrån i samma m (= 2 utökade m vid var markering). Öka så här vid var markering på ca vart 6:e v 4 ggr (= 126 m). Maska av löst.

Borsta pälsen med en grovtandad kam, pälsen kan också samtidigt "duschas" med lite vatten från en sprayflaska, kamma därefter pälsen.

Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.

# Viking Eko Alpacka-Fox4you

## Mössa, krage och handledsvärmare

1209-3

<b>Storlek</b>	<b>Dam</b>
<b>Huvudomfång:</b>	<b>50 cm</b>
<b>Krage:</b>	<b>25x188 cm</b>
<b>Längd pulsvärmare:</b>	<b>25 cm</b>
<b>GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.</b>	

### MÖSSA

<b>Eko alpacka</b>	
Svart nr 404	1 härva
Naturvitt nr 402	1 härva
<b>Fox4you</b>	
Nr 102	1 nystan

### KRAGE

<b>Eko alpacka</b>	
Svart nr 404	3 härvor
Naturvitt nr 402	2 härvor
<b>Fox4you</b>	
Nr 102	2 nystan

### HANDLEDSVÄRMARE

<b>Eko alpacka</b>	
Svart nr 404	1 härva
Naturvitt nr 402	1 härva
<b>Fox4you</b>	
Nr 102	1 nystan

### HELA SETET

<b>Eko alpacka</b>	
Svart nr 404	4 härvor
Naturvitt nr 402	2 härvor
<b>Fox4you</b>	
Nr 102	5 nystan

**Stickor och tillbehör:** Rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och nr 8

### Stickfasthet:

**Eko alpacka:** 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

**Fox4you:** 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.

### Byta/ fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan


### MÖSSA

Lägg upp 55 m med Fox4you på st nr 8, sticka 5 cm runt i slätstickning. Byt till Eko alpacka, svart och st nr 5, sticka 1 v rätt och öka samtidigt jämnt fördelat till 90 m. Fortsätt med mönster efter diagrammet. Sticka till mössan mäter ca 21 cm från upplägget, avsluta med en hel mönsterrapport. Sticka 2 v med 2 och 2m rätt tills v runt. Klipp av tråden och trä den genom resterande m, dra till och fäst ordentligt på avigan.

## TOFS

**Obs! Dra Till Garnet Ordentligt På Stickan Så M Inte Fallor Av.**

Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4 you, sticka 1 v rätt och öka till 8 m. Öka på nästa v till 16 m och fördela på 4 stickor. Sticka 1 v rätt och öka på nästa v till 24 m. Sticka 4 v rätt. Minska på nästa v till 16 m, sticka 1 v rätt, minska på nästa v till 8 m. På sista v sticka 2 m rätt tills v runt = 4 m. Klipp av tråden och trä den genom resterande m och fäst tråden. Sy fast tofsen i toppen på mössan.



- = svart
- = naturvitt

## KRAGE

Lägg upp med svart Eko alpaca på st nr 4,5, 330 m. Sticka 5 cm runt i resår med 1 vridet rätt, 1 avig. Byt till st nr 5 och fortsätt med mönster efter diagrammet. När arb mäter 20 cm, byt till Fox4you och st nr 8. Sticka 1 v rätt och minska jämnt fördelat till 200m. Sticka 5 cm slätstickning. Maska av. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Kragen "tvinnas" som en åtta och ligger dubbel kring halsen.

## HANDLESSVÄRMARE

Lägg upp 24 m på st nr 8 med Fox4you, sticka 6 cm runt i rätstickning. Byt till svart Eko alpaca och st nr 4,5, fortsätt i resår med 1 rm, 1 am men öka på 1:a v jämnt fördelat till 32 m. När resåren mäter 6 cm, byt till st nr 5. Sticka 1 v rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 40 m. Fortsätt med mönster efter diagrammet. Sticka till arb mäter ca 23 cm. Sätt av för tumme så här: Sätt en markering i var sida med 20 m till var del, sticka 1 m, sätt 4 m på hjälptråd, lägg upp 4 m bakom de avsatta m och fortsätt med mönsterstickning v ut. Sticka 2 cm till med mönster, sticka 1 v rätt och minska samtidigt jämnt fördelat till 32 m. Sticka 3 cm runt i resår med 1 m vridet rätt, 1 avigt. Maska av. Tumme i Eko alpaca. Sätt över de 4 m från hjälptråden på st nr 4,5, plocka eller sticka upp 6 m på baksidan av tummen och fördela m på 3 stickor. Sticka 5 v i resår med 1 m vridet rätt, 1 avig. Maska av. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Vik pälskanten dubbel mot rätan så att den skymmer resåren. Sticka den andra pulsvärmaren på samma sätt men med tummen i motsatt sida.

Borsta pälsen med en grovtandad kam, pälsen kan också samtidigt "duschas" med lite vatten från en sprayflaska, kamma därefter pälsen.

Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.

# Fox4you

## Mössa med öronlappar

1209-4

<b>Storlek</b>	<b>Dam</b>
<b>Huvudvidd ca</b>	<b>50 cm</b>

**GARNALTERNATIV: Eko Alpaca (100% alpaca), härvor a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.**

## MÖSSA

Fox4you nr 706 ca

4 nystan

Eko alpaca nr 404 (ev rest i svart ull)

**Stickor och tillbehör:** rund och strumpstickor nr 8

**Stickfasthet:** 11 m i slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.

**Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

### Byta/ fästa garn med Fox4you:

**Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.**

## MÖSSA

Börja på höger öronlapp: Lägg upp 6 m på st nr 8 och sticka rätstickning fram och tillbaka samtidigt som det ökas 1 m i var sida på vartannat v till det är 10 m på stickan. Sticka till öronlappen mäter 6 cm. Lägg arb åt sidan och sticka vänster öronlapp lika. Lägg nu upp 10 m mellan öronlapparna = mitt bak. Fortsätt fram och tillbaka i rätstickning till arb mäter ca 12 cm från öronlappens början. Lägg arb åt sidan.

**Skärm:** Lägg upp 18 m på st nr 8, sticka rätstickning fram och tillbaka till arb mäter ca 7-8 cm.

Sätt in alla m på samma rundsticka nr 8 (=48m) och fortsätt sticka runt i slätstickning till mössan mäter ca 23 cm mitt bak (mätt från upplägget mellan öronlapparna). Minska nu för topp genom att sticka 4 rm - 2 m rätt tills v runt. Sticka 1 v utan minskning. Upprepa minskningen på vartannat v men med 1 m mindre mellan varje minskning till det är 16 m på v. Sticka 1 v slätstickning, minska därefter genom att sticka 2 och 2 m rätt tills v runt = 8 m på v. Klipp av tråden och trä genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan.

Vik skärmen fram och sy fast den med några stygn. Tvinna 2 st snoddar i svart Eko alpaca (eller restgarn) som mäter ca 30 cm. Sy fast dem i var ände av öronlapparna.

Borsta pälsen med en grovtandad kam, pälsen kan också samtidigt "duschas" med lite vatten från en sprayflaska, kamma därefter pälsen.

Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.

# Viking Eko Alpacka-Fox4you

## Mössa, krage och vantar 1209-5

<b>Storlekar</b>	<b>Dam</b>
<b>Huvudomfång:</b>	<b>50 cm</b>
<b>Hals omkrets:</b>	<b>68 cm</b>
<b>GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.</b>	

### MÖSSA

#### Eko alpacka

Naturvitt nr 402

1 härva

#### Fox4you

Nr 702

1 nystan

### KRAGE

#### Eko alpacka

Naturvitt nr 402

2 härvor

#### Fox4you

Nr 702

3 nystan

### VANTAR

#### Eko alpacka

Naturvitt nr 402

1 härva

#### Fox4you

Nr 702

1 nystan

### HELA SETET

#### Eko alpacka

Naturvitt nr 402

3 härvor

#### Fox4you

Nr 702

5 nystan

**Stickor och tillbehör:** Rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och nr 8

### Stickfasthet:

**Eko alpacka:** 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

**Fox4you:** 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.

### Byta/ fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

### MÖSSA


Lägg upp 55 m med Fox4you på st nr 8, sticka 10 cm runt i slätstickning, byt till Eko alpacka och st nr 5. Sticka 1 v rätt och öka på 2:a v jämnt fördelat till 96 m. Sticka mönster efter diagrammet, när arb mäter ca 20 cm minskas 1 m i vart aviga fält var 3:e v 2 ggr. Sticka 1 v utan minskning, sticka 2 m rätt tills till det återstår 12 m på v. Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan.

### TOFS

**Obs! Dra Till Garnet Ordentligt På Stickkan Så M Inte Fallor Av.**

Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4you, sticka 1 v rätt och öka till 8 m. Öka på nästa v till 16 m och fördela på 4 stickor. Sticka 1 v

rätt och öka på nästa v till 24 m. Sticka 4 v rätt. Minska på nästa v till 16 m, sticka 1 v rätt, minska på nästa v till 8 m. På sista v sticka 2 m rätt tills v runt = 4 m. Klipp av tråden och trä den genom resterande m och fäst tråden. Sy fast tofsen i toppen på mössan.



☐ = rett på retten.  
på vrangen løftes m løst av med tråden foran arb

**NB: Når arb strikkes kun fra retten, skal m løftes av med tråden bak på hver 2. omg**

☑ = vrang på retten, rett på vrangen

Gjentas =Upprepas

Beg her =Börja här

Rett på retten, på vrangen løftes m løst av med tråden foran arb = rätt på rätan, på avigan lyft 1 m med tråden framför arb

**OBS! Når arb stickas från rätan ska m lyftas av med tråden bakom på vartannat v**

Vrang på retten, rett på vrangen = avig på rätan, rätt på avigan

### KRAGE

Lägg upp 88 m med Fox4you på st nr 8 och sticka runt 5 cm i slätstickning. Byt till Eko alpacka och st nr 5 och sticka 2 v rätt och öka på andra v jämnt fördelat till 144 m. Sticka mönster efter diagrammet. När arb mäter 25 cm minskas jämnt fördelat till 88 m. Byt till Fox4you och st nr 8. Fortsätt i slätstickning 5 cm, Maska av. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Alla plagg som stickas i Fox4you bör tvättas.

### VANTAR

Lägg upp i Eko alpacka på st nr 4,5, 36 m. Sticka runt 5 cm i resår med 1 rm, 1 am, byt till st nr 5 och fortsätt 3 cm i slätstickning. Sätt en markering i var sida med 18 m till var del. **Minskning för tumme:** Börja vid det ena sidomärket, sticka 1 m, sätt 5 m på en hjälptråd lägg upp 5 m bakom de avsatta m och sticka rätt v ut. Fortsätt i slätstickning till arb mäter 8 cm från tummen eller till ca 3 cm före hel längd.

Minska så här: sticka 2 m vridet rätt tills före sidomarkering och 2 m rätt tills efter, gör likadant i båda sidor. Upprepas denna minskning på varje v till det återstår 4 m på v. Klipp av tråden och trä den genom resterande m.

**Tumme:** Sätt in de 5 m från hjälpstickan på st nr 5, plocka upp 7 m bakom tummen och fördela m på tre stickor, sticka runt i slätstickning till tummen mäter ca 6 cm (eller önskad längd). Minska genom att sticka 2 m rätt tills v runt. Klipp av tråden och trä den genom rest m, fäst alla lösa trådar.

Plocka eller sticka upp med Fox4you på st nr 8, 22 m längs resårkanten, sticka 8 cm runt i slätstickning (eller så ett nystan räcker som pålskant till bägge vantarna). Maska av. Sticka den andra vanten på samma sätt men i tummen på motsatt sida. Fäst

alla lösa trådar snyggt på avigan. Alla plagg stickade i Fox4you bör tvättas.

## Viking Eko Alpacka-Fox4you

### Mössa och vantar

1209-6

**Storlek** **Dam**  
**Huvudomfång** **50 cm**  
**GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.**

#### MÖSSA OCH VANTAR

**Eko alpacka** beige nr 407 ca

**Fox4you** nr 792 ca

1 härva

4 nystan

**Stickor och tillbehör:** rundsticka nr 8, strumpstickor nr 5 och nr 8 mm.

#### Stickfasthet:

**Eko alpacka:** 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

**Fox4you:** 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

#### Byta/fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

#### MÖSSA

**Börja på höger öronlapp:** Lägg upp 6 m med Fox4you på st nr 8 och sticka rätstickning fram och tillbaka samtidigt som det ökas 1 m i var sida på vartannat v till det är 10 m på v. Sticka till öronlappen mäter 6 cm. Lägg arb åt sidan och sticka vänster öronlapp lika. Lägg nu upp 10 m mellan öronlapparna = mitt bak. Fortsätt fram och tillbaka i rätstickning till arb mäter ca 12 cm mätt från början av öronlappen. Lägg arb åt sidan.

**Skärm:** Lägg upp 18 m på st nr 8, sticka rätstickning fram och tillbaka till arb mäter ca 7-8 cm.

Sätt in alla m på samma rundsticka nr 8 (=48m) och fortsätt sticka runt i slätstickning till mössan mäter ca 23 cm mitt bak (mätt från upplägget mellan öronlapparna). Minska för toppen genom att sticka 4 rm - 2 m rätt tills v runt. Sticka 1 v utan minskning. Upprepa minskningen på vartannat v men med 1 m mindre mellan varje minskning till det är 16 m på v. Sticka 1 v slätstickning. Minska därefter genom att sticka 2 m rätt tills v runt = 8 m. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m. Dra till och fäst ordentligt på avigan. Vik upp skärmen fram och fäst den med några enkla stygn.

Borsta pälsen med en grovtandad kam, pälsen kan också samtidigt "duschas" med lite vatten från en sprayflaska, kamma därefter pälsen.

Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.


#### VANTAR

Lägg upp 20 m med Fox4you på strumpst nr 8, sticka 6 v runt i slätstickning, vänd avigsidan utåt. Byt till st nr 5 och Eko alpacka, sticka 1 v rätt och öka jämnt fördelat till 36 m. Sätt

markeringar i var sida med 18 m till var del, fortsätt i slätstickning och flätmönster över 6 m (placeras mitt på översidan). Sticka till arb mäter ca 10 cm från upplägget.

**Kil för tumme:** Börja från ena sidomarkeringen och sticka 2 rm, öka 1 m genom att ta upp öglan före nästa m och sätt den vridet på stickan, sticka 1 rm och öka igen på samma sätt = 3 m, fortsätt runt som förut och fortsätt öka för kilen på vart 3:e v till det är 11 m till kil. Sätt dessa på en hjälptråd, lägg upp 1 ny m på baksidan av dessa och fortsätt runt i slätstickning (och flätor upptill) till arb mäter ca 10 cm från de avsatta m (eller önskad längd). Minska nu i var sida på vartannat v 3 ggr genom att sticka 2 m vridet rätt tills före markering och 2 m rätt tills efter markering (OBS! Fortsätt med flätmönster så långt som det låter sig göras). Fortsätt nu och minska på **varje** v till det är 4 m kvar. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m, dra till och fäst ordentligt på avigan.

**Tumme:** Sätt över m på hjälpstickan på st nr 5, sticka eller plocka upp 1 ny m bakom tummen = 12 m. Sticka slätstickning till tummen mäter ca 6 cm (eller önskad längd). Minska genom att sticka 2 m rätt tills v runt = 6 m på v. Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan. Sticka en vante till på samma sätt men med tummen i motsatt sida. Alla plagg i Fox4you bör tvättas.



□ = rätt

□□□□ = sätt 3 m på hjälpsticka framför arb, sticka 3 rm, sticka m på hjälpstickan rätt.

## Viking Eko Alpacka-Fox4you

### Muff

1209-7

**Storlek** **Dam**  
**GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.**

**Eko alpacka**  
naturvit nr 402

**Fox4you**

brun nr 792

1 härva

2 nystan

**Stickor och tillbehör:** rund och strumpsticka nr 4,5 till Eko alpacka och nr 8 till Fox4you

#### Stickfasthet:

**Eko alpacka:** 18 m slätstickning på st nr 4,5 mäter ca 10 cm.

**Fox4you:** 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

### **Byta/fästa garn med Fox4you:**

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

### **MUFF**

Lägg upp 72 m med Eko alpaca och st nr 4,5, sticka 6 cm resår med 2 rm, 2 am. Byt till Fox4you och st nr 8, sticka 1 v rätt samtidigt som det stickas 2 och 2 m rätt tills = 36 m. Sticka till bägge nystanen är slut, byt till st nr 4,5 och Eko alpaca. Sticka 1 v runt samtidigt som det ökas 1 m i var m v runt = 72 m. Sticka 6 cm runt i resår som i början. Maska av i resår. Vik kanterna i var sida dubbelt mot avigan så det bildas en kanal. Låt ändarna vara öppna så man kan trä en snodd igenom. Sy ihop längs kanten på pälsdelen med sytråd.

### **Snodd runt halsen**

Fläta en snodd (med 4 trådar i varje del). Fläta till snodden mäter ca 200-220 cm. Trä den genom kanalen i var sida på muffen och knyt den bak i nacken.

Borsta pälsen med en grovtandad kam, pälsen kan också samtidigt "duschas" med lite vatten från en sprayflaska, kamma därefter pälsen.

Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.

## **Viking Eko Alpaca-Fox4you**

### **Vantar och halsduk 1209-8**

**Storlek** **Dam**  
**GARNALTERNATIV: Eko Alpaca (100% alpaca), härvor a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.**

#### **VANTAR OCH HALSDUK**

**Eko alpaca beige** nr 407 4 härvor  
**Fox4you** nr 792 ca 2 nystan

**Stickor och tillbehör:** Rund och strumpstickor nr 5 till Eko alpaca och st 8 till Fox4you + virknål nr 6 mm.

#### **Stickfasthet:**

**Eko alpaca:** 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

**Fox4you:** 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**


#### **VANTAR**

Lägg upp 20 m med Fox4you på strumpst nr 8, sticka 6 v runt i slätstickning, vänd avigsidan utåt. Byt till st nr 5 och Eko alpaca, sticka 1 v rätt och öka jämnt fördelat till 36 m. Sätt markeringar i var sida med 18 m till var del, fortsätt i slätstickning och flättnöster över 6 m (placeras mitt på översidan). Sticka till arb mäter ca 10 cm från upplägget.

**Kil för tumme:** Börja från ena sidomarkeringen och sticka 2 rm, öka 1 m genom att ta upp öglan före nästa m och sätt den vridet på stickan, sticka 1 rm och öka igen på samma sätt = 3 m, fortsätt runt som förut och fortsätt öka för kilen på vart 3:e v till det är 11 m till kil. Sätt dessa på en hjälptråd, lägg upp 1 ny m på baksidan av dessa och fortsätt runt i slätstickning (och flätor upptill) till arb mäter ca 10 cm från de avsatta m (eller önskad längd). Minska nu i var sida på vartannat v 3 ggr genom att sticka 2 m vridet rätt tills före markering och 2 m rätt tills efter markering

(OBS! Fortsätt med flättnöster så långt som det låter sig göras). Fortsätt nu och minska på **varje** v till det är 4 m kvar. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m, dra till och fäst ordentligt på avigan.

**Tumme:** Sätt över m på hjälpstickan på st nr 5, sticka eller plocka upp 1 ny m bakom tummen = 12 m. Sticka slätstickning till tummen mäter ca 6 cm (eller önskad längd). Minska genom att sticka 2 m rätt tills v runt = 6 m på v. Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan. Sticka en vante till på samma sätt men med tummen i motsatt sida.



□ = rätt

□□□□ = sätt 3 m på hjälpsticka framför arb, sticka 3 rm, sticka m på hjälpstickan rätt.

#### **HALSDUK**

Lägg upp 36 m på st nr 5 med Eko alpaca, fortsätt sticka så här: 3 m mosstickning (1 rm, 1 am växelvis över varandra på varje varv) - 6 m flättnöster - 6 rm - 6 m flättnöster - 6 rm - 6 m flättnöster - 3 m mosstickning. Fortsätt fram och tillbaka med denna indelning till arb mäter ca 180 cm. Maska av. Virka ett v med fasta maskor med Fox4you och virknål nr 6mm. Virka från avigan så att pälsen lägger sig snyggt mot rätsidan. Sträck hela tiden i arb så att kanten inte blir för lös eller för stram. Alla plagg som stickas i Fox4you bör tvättas.

## **Viking Eko Alpaca-Fox4you**

### **Mössa, vantar och benvärmare 1209-9**

<b>Storlek</b>	<b>Dam</b>
<b>Huvudomfång mössa</b>	<b>50 cm</b>
<b>Längd benvärmare</b>	<b>38 cm</b>

**GARNALTERNATIV: Eko Alpaca (100% alpaca), härvor a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.**

#### **MÖSSA**

##### **Eko alpaca**

Lila nr 468 1 härv

Grå nr 413 1 härv

##### **Fox4you**

Nr 512 1 nystan

#### **BENVÄRMARE**

##### **Eko alpaca**

Lila nr 468 1 härv

Grå nr 413 1 härv

## Fox4you

Nr 512

1 nystan

## VANTAR

### Eko alpacka

Lila nr 468

Grå nr 413

1 härva

1 härva

## Fox4you

Nr 512

1 nystan

## HELA SETET:

### Eko alpacka

Lila nr 468

Grå nr 413

### Fox4you

Nr 512

3 härvor

2 härvor

3 nystan

**Stickor och tillbehör:** rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och nr 8 + virknål nr 6 mm

### Stickfasthet:

**Eko alpacka:** 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

**Fox4you:** 11 m slätstickning på st 8 mäter ca 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

## BJÖRNBÄRS MÖNSTER

(Obs! När björnbärs mönstret stickas runt blir rätsidan på insidan av arb och måste därför vändas med avigsidan ut innan man stickar vidare.)

**Varv 1:** avigt

**Varv 2:** \* sticka 3 m i samma m genom att sticka 1 rm, 1 am, 1 rm Sticka nästa 3 m avigt tills \*, upprepa från \* till \* varvet runt.

**Varv 3:** avigt

**Varv 4:** \* 3 m avigt tills, 3 m i samma m (som på varv 2) \*, upprepa från \* till \* varvet runt.

Dessa 4 varv bildar mönstret och upprepas till arb mäter ca 15 cm från uppläggningslinjen.

## MÖSSA

Lägg upp på st nr 4,5 med Eko alpacka i grått, 89 m. Sticka 3 varv runt i mosstickning med 1 rm, 1 am växelvis på varje varv. Sticka 1 varv avigt och öka samtidigt jämnt fördelat till 96 m. Fortsätt med björnbärs mönster som förklarar ovan till arb mäter 6 cm. Vänd arb med avigsidan utåt. Byt till st nr 5 och lila. Sätt 4 mark runt mössan med 24 m mellan varje mark. Sticka 2 cm i slätstickning. Öka 1 m på varje sidan av mark = 8 m. Upprepa ökningarna på varannan cm 2 ggr = 120 m. Fortsätt med slätstickning till arb mäter 19 cm. Minska 1 m på varje sida av mark tot 3 ggr varannan cm = 96 m. När arb mäter 23 cm minskas för topp såhär: sticka 6 rm, sticka 2 m rätt tills, upprepa v ut. Sticka 5 rm, sticka 2 m rätt tills, upprepa v ut. Upprepa dessa minskningar på varje v, men med 1 m mindre mellan minskningar till det återstår 24 m. Sticka 2 och 2 m rätt tills till det återstår 6 m. Klipp av tråden och trä den genom de rest m. Dra till och färdst på avigan.

## Tofs

**OBS! håll till garnet ordentligt på stickan så inte m faller av.**

Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4 you, sticka 1 v rätt och öka till 8 m. Öka på nästa v till 16 m och fördela på 4 stickor. Sticka 1 v rätt och öka på nästa v till 24 m. Sticka 4 v rätt. Minska på nästa v till 16 m, sticka 1 v rätt, minsk på nästa v till 8 m. På sista v sticka 2 m rätt tills v runt = 4 m. Klipp av tråden och trä

den genom resterande m och fäst tråden. Sy fast tofsen i toppen på mössan.

Virka en kant med fm runt hela kanten av mössan med Fox4you och virknål nr 6 mm. **Obs!** Virka från avigsidan, så att pälsåren lägger sig snyggt på rätan.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Plagg stickade i Fox4you bör tvättas.

## VANTAR

Lägg upp med grått i Eko alpacka på st nr 4,5, 37 m. Sticka 3 varv runt i mosstickning med 1 rm, 1 am växelvis varje v. Sticka 1 varv avigt och öka jämnt fördelat till 40 m. Fortsätt med björnbärs mönstret som förklarar till arb mäter 9 cm. Vänd avigsidan ut. Byt till lila och st nr 5. Fortsätt i slätstickning 5 cm. **Minskning för tumme:** Sätt en mark i varje med 20 m till varje del. Sticka 1 m, sätt nästföljande 5 m på en hjälptråd, lägg upp 5 nya m bakom de avsatta m och sticka rätt v ut. Fortsätt i slätstickning till arb mäter ca 24 cm från tummen eller ca 3 cm från hel längd. Minska så här: Sticka 2 m vridet rätt tills före sidomarkeringen och 2 m rätt tills efter sidomarkeringen, lika på bägge sidor, upprepa denna minskning på varje v till det återstår 4 m på v. Klipp av tråden och trä den genom rest m.

**Tumme:** Sätt in de 5 m från hjälpstickan på st nr 5, plocka upp 7 m bakom tummen och fördela m på 3 stickor. Sticka runt i slätstickning till tummen mäter ca 6 cm (eller önskad längd).

Minska genom att sticka 2 och 2 m rätt tills v runt. Klipp av tråden och trä den genom rest m, fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Virka en kant med fm i Fox4you längs hela kanten på vanten med virknål nr 6 mm. **Obs!** Virka från avigsidan, så att pälsåren lägger sig snyggt på rätan.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Sticka den andra vanten lika men med tummen i motsatt sida.

Plagg stickade i Fox4you bör tvättas.

## BENVÄRMARE

Lägg upp med Eko alpacka i grått, 71 m på st nr 4,5. Sticka 3 varv runt i mosstickning med 1 rm, 1 am växelvis på varje v. Sticka 1 v avigt och öka jämnt fördelat till 72 m. Fortsätt med björnbärs mönstret som beskrivit ovan till arb mäter 10 cm. Byt till lila och st nr 5. Sticka slätstickning till arb mäter 30 cm eller 4 cm innan önskad längd. Minska jämnt fördelat till 51 m. Byt till st nr 4,5. Sticka 3-4 cm i mosstickning. Maska av. Virka en kant med Fox4you överst på benvärmaren (vid björnbärs mönstret). Använd virknål nr 6 mm och virka fm från avigan så att håret på pälsen ligger snyggt på framsidan av arb.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Sticka den andra benvärmaren på samma sätt. Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.



# Viking Eko Alpacka-Fox4you

## Mössa, halsduk, vantar och benvärmare

1209-10

Storlekar	Barn
<b>Huvudomfång mössa</b>	<b>47 cm</b>
<b>Längd halsduk</b>	<b>130 cm</b>
<b>Längd benvärmare</b>	<b>33 cm</b>

**GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.**  
**MÖSSA**

### Eko alpacka

Ljuslila nr 467	2 härvor
Lila nr 468	1 härva
Ljusrosa nr 466	1 härva

**Fox4you**  
Nr 702

1 nystan

### HALSDUK

#### Eko alpacka

Ljuslila nr 467	2 härvor
Lila nr 468	1 härva
Ljusrosa nr 466	2 härvor

**Fox4you**  
Nr 702

1 nystan

### VANTAR OCH BENVÄRMARE

#### Eko alpacka

Ljuslila nr 467	2 härvor
Lila nr 468	1 härva
Ljusrosa nr 466	1 härva

Eller rester från mössan

**Fox4you**  
Nr 702

2 nystan

### HELA SETET:

#### Eko alpacka

Ljuslila nr 467	4 härvor
Lila nr 468	1 härva
Ljusrosa nr 466	2 härvor

**Fox4you**  
Nr 702

3 nystan

**Stickor och tillbehör:** rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och nr 8 + kristallpärlor, Panduro

### Stickfasthet:

**Eko alpacka:** 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

**Fox4you:** 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

### Byta/ fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

### MÖSSA

Börja med höger öronlapp: Lägg upp 7 m med Fox4you på st nr 8, sticka rätt fram och tillbaka och öka samtidigt 1 m i var sida på vartannat v till det är 13 m på v. Sticka till öronlappen mäter ca 9 cm. Lägg arb åt sidan och sticka den vänstra öronlappen lika. Fortsätt runt så här: Sticka vänster öronlapp, lägg upp 17 nya m = fram på mössan, sticka höger öronlapp, lägg upp 8 nya m = bak på mössan = 51 m. Sticka 5 cm runt i slätstickning. Byt till Eko alpacka, ljuslila och st nr 5, sticka 1 v rätt och öka samtidigt jämnt fördelat till 84 m. Börja v mitt bak och sticka mönster efter diagrammet. När mönstret är färdigt, fortsätt med ljuslila och sticka till arb mäter ca 19 cm, mätt mitt fram. Minska för toppen så här: Sticka 4 rm, 2 m rätt tills, upprepa v runt. Sticka 1 v rätt. Sticka 3 rm, 2 m rätt tills upprepa v runt. Sticka 1 v rätt, upprepa minskningen på vartannat v men med 1 m mindre mellan varje minskning till det är 28 m på v. Sticka 2 och 2 m rätt tills 2 v = 7 m. Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

### Tofs

**OBS!** håll till garnet ordentligt på stickan så inte m faller av.


Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4you, sticka 1 v rätt och öka till 8 m. Öka på nästa v till 16 m och fördela på 4 stickor. Sticka 1 v rätt och öka på nästa v till 24 m. Sticka 4 v rätt. Minska på nästa v till 16 m, sticka 1 v rätt, minska på nästa v till 8 m. På sista v sticka 2 och 2 m rätt tills v runt = 4 m. Klipp av tråden och trä den genom resterande m och fäst tråden. Sy fast tofsen i toppen på mössan.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan

Sy fast en liten kristallpärla i mitten på varje stjärnmönstret.

Trä en tredubbel tråd i Eko alpacka ca 1 m lång i änden av varje öronlapp, fläta till flätor att knyta med.

Alla plagg stickat i Fox4you bör tvätta.



Upprepas

□ = liu lila

■ = lila

⊠ = liu rosa

↑ Böria här

### HALSDUK

**OBS!** Då halsduken stickas runt med spetsar i var ände är det bästa att fästa lösa trådar efter hand som man byter färg!

Lägg upp 8 m i Eko alpacka och ljuslila på st nr 5. Fördela m på 4 stickor, sätt en markering vid v början och sticka slätstickning runt och öka på vart 4:e v med 1 m i början och slutet av varje v vid markeringen till det är 56 m på v. Fortsätt med 5 cm slätstickning, sticka mönster efter diagrammet. Sticka vidare i ljusrosa till arb mäter ca 86-106 cm eller ca 24 cm från önskad längd. Sticka mönster efter diagrammet. Sticka 5 cm

slätstickning med ljuslila, minska 1 m i början och slutet av varje sticka på vart 4:e v till det återstår 8 m på v. Klipp av tråden och trä den genom de rest m. Sticka 2 pälstofsar i varje färg i olika storlekar. Sy fast en tofs i var färg + 1 pälstofs i var ände av halsduken.

### BENVÄRMARE

Lägg upp med Fox4you 34 m på st nr 8, sticka 8 cm runt i slätstickning, byt till ljuslila Eko alpaca och st nr 5. Fortsätt i slätstickning men öka på första v jämnt fördelat till 56 m. När arb mäter ca 22 cm stickas mönster efter diagrammet. Fortsätt i ljuslila och slätstickning till det återstår 7 cm före uppgett eller önskad längd. Byt till mörklila. Sticka 1 v slätstickning därefter 7 cm resår med 1 vridet rätt, 1 avig. Maska av. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Sticka den andra benvärmaren på samma sätt. Alla plagg stickat i Fox4you bör tvätta.

### VANTAR

Lägg upp med mörklila i Eko alpaca på st nr 4,5, 36 m. Sticka runt 5 cm i resår med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 5 och ljuslila. Fortsätt 5 cm i slätstickning, sätt en markering i var sida med 18 m till var del.

Minskning för tumme: Börja vid den ena sidomarkeringen, sticka 1 m, sätt nästföljande 5 m på en hjälptråd, lägg upp 4 nya m bakom de avsatta m och sticka rätt v ut. Fortsätt i slätstickning till arb mäter 8 cm från tummen eller ca 3 cm från hel längd. Minska så här: Sticka 2 m vridet rätt tills före sidomarkeringen och 2 m rätt tills efter sidomarkeringen, lika på bägge sidor, upprepa denna minskning på varje v till det återstår 4 m på v. Klipp av tråden och trä den genom rest m.

**Tumme:** Sätt in de 5 m från hjälpstickan på st nr 5, plocka upp 7 m bakom tummen och fördela m på 3 stickor. Sticka runt i slätstickning till tummen mäter ca 5 cm (eller önskad längd). Minska genom att sticka 2 och 2 m rätt tills v runt. Klipp av tråden och trä den genom rest m, fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Plocka eller sticka upp med Fox4you på st nr 8 ca 22 m längs resårkanten, sticka 8 cm (eller önskad längd) runt i slätstickning. Maska av.

Sticka den andra vanten på samma sätt men med tummen i motsatt sida. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Brodera stjärnan i mönsterdiagrammet mitt fram på vanten. Sy på en kristallpärla i mitten av bägge mönsterstjärnorna.

Plagg stickade i Fox4you bör tvättas.

## Viking Eko Alpaca-Fox4you

### Krage med luva och vantar

1209-11

<b>Storlekar</b>	<b>2/4</b>	<b>6/8 år</b>
<b>Huvudomfång</b>	<b>43</b>	<b>46 cm</b>
<b>GARNALTERNATIV: Eko Alpaca (100% alpaca), härvor a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.</b>		

### KRAGE MED LUVA

#### Eko alpaca

Naturvitt nr 402 2 2 härvor

#### Fox4you

Nr 702 1 1 nystan

### VANTAR

#### Eko alpaca

Naturvitt nr 402 1 1 härvor

#### Fox4you

Nr 702 1 1 nystan

### HELA SETET

#### Eko alpaca

Naturvitt nr 402 3 3 härvor

#### Fox4you

Nr 702 2 3 nystan

**Stickor och tillbehör:** rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och nr 8 + 4 knappar till kragen.

### Stickfasthet:

**Eko alpaca:** 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

**Fox4you:** 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

### Byta/ fästa garn med Fox4you:

**Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.**

### KRAGE MED LUVA

Börja nertill, lägg upp 54-58 m med Fox4you på st nr 8, sticka 4 cm rätt fram och tillbaka, byt till Eko alpaca och st nr 4,5. Sticka 1 v rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 87-95 m. Sticka 2 cm fram och tillbaka i resår med 1 rm, 1 am men de första och sista 8 m på v är framkanter och stickas alltid rätt. Byt till st nr 5, på nästa v sticka så här: 3 rm, maska av 2 m till knapphål som läggs upp igen på nästa v, 3 rm, fortsätt med resår och avsluta med 8 rm. Fortsätt med mönster efter diagrammet mellan framkanterna och sticka samtidigt 3 nya knapphål i höger framkant med ca 6-7 cm emellan. Sticka till arb mäter 22-25 cm och fortsätt sedan i resår och framkanter lika som i början av arb. Maska av de 8 första och sista m på v. Sätt en markering mitt på arb = mitt bak. Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning men de första och sista 6 m stickas i resår med 1 rm, 1 am. Öka samtidigt 1 m på var sida av markeringen mitt bak, första gången efter 2 cm, därefter var 5-6 cm tot 4 ggr. När luvan mäter 17-20 cm, lägg upp 2 nya m mitt bak med 11-13 m emellan = 5-6 m på var sida av tidigare markering. Fortsätt i slätstickning som förut men minska samtidigt 1 m efter 1:a markeringen och före 2:a markeringen på vartannat v 5-6 ggr. När luvan mäter ca 23-26 cm delas arb mitt bak och hälften av m sätts på hjälpsticka. Sy ihop luvan. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

### Tofs

Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4you, sticka 1 v rätt och öka till 8 m. Öka på nästa v till 16 m och fördela på 4 stickor. Sticka 1 v rätt och öka på nästa v till 24 m. Sticka 4 v rätt. Minska på nästa v till 16 m, sticka 1 v rätt, minska på nästa v till 8 m. På sista v sticka 2 m rätt tills v runt = 4 m. Klipp av tråden och trä den genom resterande m och fäst tråden. Sy fast tofsen i toppen på mössan.


### Pälskant

Sticka eller plocka upp med Fox4you 50-58 m längs kanten med st nr 8, sticka rätt fram och tillbaka till garnet är slut men se till att det finns tillräckligt kvar för avmaskning. Maska av löst.

Om så önskas kan det göras en snodd med tofsar på luvan så här:

Sticka två tofsar som beskrivs ovan. Tvinna en dubbel tråd i Eko alpacka till tofs snodden, se till så längden blir så lång som önskas. Vik pälskanten på luvan dubbel mot avigan så det blidas en kanal och lägg snodden inuti, sy fast kanten med lösa stygn. Fäst en tofs i var ände av snodden.  
(Obs! Tofssnöret är i avbildat i katalogen)

Sy i knappar så att de överensstämmer med knapphålen. Alla plagg stickade i Fox4you bör tvättas.



= rett på retten, på vrangen løftes m løst av med tråden foran arb

**NB: Når arb strikkes kun fra retten, skal m løftes av med tråden bak på hver 2. omg**

= vrang på retten, rett på vrangen

Gjentas =Upprepas

Beg her =Börja här

Rett på retten, på vrangen løftes m løst av med tråden foran arb = rätt på rätan, på avigan lyft 1 m med tråden framför arb

**OBS! När arb stickas från rätan ska m lyftas av med tråden bakom på vartannat v**

Vrang på retten, rett på vrangen = avig på rätan, rätt på avigan

### VANTAR

Lägg upp i Eko alpacka på st nr 4,5, 28-32 m. Sticka runt 3-4 cm i resår med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 5, fortsatt 2-2 cm i slätstickning. Sätt en markering i var sida med 14-16 m till var del.

Minskning för tumme: börja vid det ena sidomärket, sticka 1 m, sätt 3-4 m på en hjälpstråd, lägg upp 3-4 m bakom de avsatta m och sticka rätt v ut. Fortsätt i slätstickning till arb mäter 6-7 cm från tummen eller ca 3 cm från hellängd. Minska så här: Sticka 2 m vridet rätt tills före markering och 2 m rätt tills efter markering, lika på båda sidor. Upprepa denna minskning på varje v till det återstår 4 m på v. Klipp av tråden och trä den genom rest m.

**Tumme:** Sätt in 3-4 m från hjälpstickan på st nr 5, plocka upp 5-6 m bakom tummen och fördela m på 3 stickor, sticka runt i slätstickning till tummen mäter 3-4 cm (eller önskad längd). Minska genom att sticka 2 och 2 m rätt tills v runt. Klipp av tråden och trä den genom rest m. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

### Pälskant

Plocka eller sticka upp med Fox4you på st nr 8 ca 18-20 m längs resårkanten, sticka 4-6 cm runt i slätstickning (eller så att 1 nystan räcker till pälskant på båda vantar). Maska av. Sticka den andra vanten lika fast med tummen i motsatt sida. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Alla plagg stickade i Fox4you bör tvättas.

# Viking Eko Alpacka – Fox4you

## Mössa, krage

## och handledsvärmare

1209-12

Storlek	Barn
Huvudomfång:	44 cm
Krage	20x150 cm
Längd pulsvärmare	20 cm

GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.

### MÖSSA

#### Eko alpacka

Mörkrosa nr 464

1 härva

Ljusrosa nr 466

1 härva

#### Fox4you

Nr 702

1 nystan

### KRAGE

#### Eko alpacka

Mörkrosa nr 464

2 härvor

Ljusrosa nr 466

2 härvor

#### Fox4you

Nr 702

1 nystan

### HANDLEDSVÄRMARE

#### Eko alpacka

Mörkrosa nr 464

1 härva

Ljusrosa nr 466

1 härva

#### Fox4you

Nr 702

1 nystan

### HELA SETET

#### Eko alpacka

Mörkrosa nr 464

3 härvor

Ljusrosa nr 466

2 härvor

#### Fox4you

Nr 702

5 nystan

**Stickor och tillbehör:** rund och strumpstickor nr 4,5, nr 5 och nr 8

### Stickfasthet:

**Eko alpacka:** 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

**Fox4you:** 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

### Byta/ fästa garn med Fox4you:


Lägg slutändan på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

### MÖSSA

Börja på höger öronlapp: lägg upp 6 m med Fox4you på st nr 8, sticka rätt fram och tillbaka och öka samtidigt 1 m i var sida på vartannat v till det är 12 m på v. Sticka till öronlappen mäter ca 8 cm, lägg arb åt sidan och sticka den vänstra på samma sätt. Fortsätt runt på mössan så här: sticka vänster öronlapp, lägg upp 16 nya m= fram på mössan, sticka höger öronlapp, lägg upp 8 nya m = bak på mössan = 48 m. Sticka 5 cm runt i slätstickning.

Byt till Eko alpacka, mörkrosa och st nr 5. Sticka 1 v rätt och öka samtidigt jämnt fördelat till 80 m. Fortsätt med mönster efter diagrammet och sticka till mössan mäter ca 18 cm mätt från mitt fram. Avsluta med en hel mönsterrapport. Sticka 2 v med 2 och 2 m rätt tills v runt. Klipp av tråden och trä den genom de rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Sticka en **tofs** så här: Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4you, sticka 1 v rätt och öka till 8 m. Öka på nästa v till 16 m och fördela på 4 stickor. Sticka 1 v rätt och öka på nästa v till 24 m. Sticka 4 v rätt. Minska på nästa v till 16 m, sticka 1 v rätt, minska på nästa v till 8 m. På sista v sticka 2 m rätt tills v runt = 4 m. Klipp av tråden och trä den genom resterande m och fäst tråden. Sy fast tofsen i toppen på mössan. Alla plagg stickade i Fox4you bör tvättas.



- = mörk rosa
- = ljus rosa

## KRAGE

Lägg upp med Eko alpacka i mörkrosa på st nr 4,5 270 m, sticka runt 4-5 cm runt i resår med 1 vridet rätt, 1 avig. Byt till st nr 5 och fortsätt med mönster efter diagrammet. När arb mäter 16 cm, byt till Fox4you och st nr 8. Sticka 1 v rätt och minska jämnt fördelat till 165 m, sticka 4 cm slätstickning. Maska av till en jämn kant som inte är för hård eller lös. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Kragen ”vrids” till en åtta och ska ligga dubbel runt halsen. Alla plagg stickade i Fox4you bör tvättas.

## HANDLEDSVÄRMARE

Lägg upp 26 m på st nr 8 med Fox4you, sticka 5-6 cm runt i rätstickning, byt till mörk rosa Eko alpacka och st nr 4,5. Fortsätt i resår med 1 rm, 1 am men öka på 1:a v jämnt fördelat till 36 m. När resåren mäter 5 cm, byt till st nr 5, sticka 1 v rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 40 m. Fortsätt med mönster efter diagrammet. Sticka till arb mäter 17 cm, sätt av för tummen så här: Sätt en markering i var sida med 20 m till var del, sticka 1 m, sätt över 5 m på en hjälptråd, lägg upp 5 m bakom de avsatta m och fortsätt med mönsterstickning v ut. Fortsätt med mönster som förut till arb mäter ca 18 cm. Sticka 1 v rätt och minska samtidigt jämnt fördelat till 36 m. Sticka 2 cm runt i resår med 1 vridet rätt, 1 avig. Maska av.

**Tumme** (eko alpacka mörkrosa): Sätt de 5 m från hjälpsticken på st nr 4,5, plocka eller sticka upp 7 m på baksidan av tummen och fördela m på 3 stickor. Sticka 4 v resår med 1 vridet rätt, 1 avig m. Maska av.

Fäst alla lösa trådar, sticka den andra handledsvärmaren lika men med tummen i motsatt sida.

Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.

# Viking Eko Alpacka-Fox4you

## Mössa och halsduk

1209-13

<b>Storlekar</b>	2/4	6/8 år
<b>Huvudomfång</b>	43	46 cm

**GARNALTERNATIV:** Eko Alpacka (100% alpacka), härvor a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.

### Eko alpacka

Naturvitt nr 402	3	4 härvor
Cerise nr 463	1	1 härvor
Grått nr 415	1	1 härvor
<b>Fox4you</b>		
Nr 792	1	1 nystan

**Stickor och tillbehör:** Strump och rundsticka nr 4,5, nr 5 och nr 8

### Stickfasthet:

**Eko alpacka:** 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

**Fox4you:** 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

### Byta/ fästa garn med Fox4you:

**Lägg slutändan på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.**

## MÖSSA

Lägg upp med naturvitt 78-84 m på st nr 4,5, sticka 3-4 cm runt i resår med 2 rm, 2 am. Byt till cerise och st nr 5. Sticka 1 v cerise - 1 v naturvitt - 1 v cerise. Fortsätt med mönster efter diagrammet, när arb mäter 23-25 cm, sätt en markering i var sida med 39-42 m till var del. Fortsätt i slätstickning och naturvitt **men** minska samtidigt till en spets genom att sticka 2 m vridet rätt tills före varje markering och 2 m rätt tills efter markeringarna. När det återstår 26-28 m på v byt till grått. Fortsätt och minska på samma sätt som förut till alla m avmaskade. Klipp av tråden och fäst den snyggt på avigan.

### Öron

Lägg upp 8 m med Fox4you på st nr 8, sticka 3 v rätt fram och tillbaka, maska av 1 m i början av varje v 3 ggr = 5 m. Maska av. Vik spetsen på mössan framåt mot resåren så att nosen pekar neråt.

Brodera 2 ögon och sy fast öronen (se bilden)

Fäst nosen med ett par stygn på mössan. Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.

## HALSDUK

**OBS! Då halsduken stickas runt med spetsar i var ände är det bästa att fästa lösa trådar efter hand som man byter nystan!**

Lägg upp 8 m i Eko alpacka och grått på st nr 4,5. Fördela m på 4 stickor, sticka slätstickning runt och öka i början och slutet av v på vart 4:e v **men** när arb mäter 4 cm byt till naturvitt. När det är 48 m på v, sticka 3 v rätt och på 4:e v öka jämnt fördelat till 54 m. Fortsätt med 7 cm slätstickning, byt till cerise, sticka 1 v cerise- 1 v naturvitt- 1 v cerise. Fortsätt i mönster efter diagrammet. När arb mäter ca 87-97 cm eller 23 cm från önskad


längd, byt till cerise. Sticka 1 v cerise- 1 v naturvitt- 1 v cerise.  
Byt till naturvitt. Sticka 7 cm slätstickning. Minska 6 m jämnt  
fördelat till 48 m och sticka 3 v rätt utan minskning: Minska 1 m  
i början och slutet av varje v = 8 m i var minskning på vart 4:e v.  
Avsluta med grått på samma sätt som i början av halsduken till  
det återstår 8 m på v. Klipp av tråden och trä den genom de  
resterande m. Fäst ändtrådarna. Lägg halsduken platt och ånga  
försiktigt med en våt handduk. Sy 2 ögon på var ände av  
halsduken.

### Öron

Sticka 4 öron som förklaras under mössavsnittet.

Sy på öronen i var ände av halsduken.

Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.



☐ = naturvitt

■ = Cerise

---