

Viking Hobbygarn

Tröja 1309-1

Storlekar	Small	Medium	L	XL
Övervidd:	97	106	114	126 cm
Hel längd:	67	68	70	70 cm
Ärmlängd:	50	52	52	54 cm

GARNALTERNATIV: Viking hobbygarn (100% ull), nystan à 50 gr.

Dam

Brun nr 908	10	11	12	13 nystan
Svart nr 903	2	2	2	3 nystan
Naturvitt nr 902	2	2	2	3 nystan

Herr:

Svart nr 903 ca	10	11	12	13 nystan
Grå nr 915 ca	2	2	2	3 nystan
Naturvitt nr 902	3	3	3	3 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 5 ½ och nr 6

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

TRÖJA

Lägg upp 136-148-160-176 m med svart (brunt till dam) på st nr 5 ½ och sticka resår runt med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 6 och fortsätt runt i slätstickning. Sätt ett märke i var sida med 69-75-81-89 m till framstycket, och 67-73-79-87 m till bakstycket. Sticka till arb mäter ca 46-46-47-46 cm. Maska av 8 m i var sida (4 m på var sida av märket). Lägg arb åt sidan medan ärmarna stickas.

Ärmar

Lägg upp 36-38-40-40 m med naturvitt (brunt till dam) och på nr 5 ½. Sticka samma resår som nere på bålen, byt till st nr 6 och sticka 1 v rät samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 43-45-47-49 m. Sticka mönster II efter diagrammet, därefter fortsätt i svart (brunt till dam) och slätstickning, **men** sätt samtidigt ett märke mitt under ärmen och öka 1 m i var sida av denna ca 5-5-5-4 ½ cm till tot 59-63-65-69 m. Sticka till arb mäter uppgett eller passande längd. Maska av 8 m mitt under ärmen (4 m på var sida av märket). Sticka den andra ärmen lika.


Ok

Sätt in alla delarna på samma rundsticka, var ärm placeras över de avmaskade m på var sida om bålen = 222-242-258-282 m på varvet. Sticka 1 v rätt och minska på detta v jämnt fördelat till 216-240-256-280 m.


Fortsätt runt med mönster I efter diagrammet och minska som visas till det är 81-90-96-105 m. Upprepa det översta mönstret som visas på diagrammet till hela arb mäter ca 67-68-70-70 cm (eller till det är stickat ca 2-3-4-4 cm). Sticka 1 v slätstickning i naturvitt och minska jämnt fördelat till 76-78-80-80 m. Sticka 6-6-7-7 cm runt i resår med 1 rm, 1 am. Maska av löst i rita och aviga m. Vik kanten dubbel mot avigan och sy fast den med lösa stygn.

Sy ihop under ärmarna och fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Mönster I



HERR	DAM
□ = Vitt	□ = Vitt
⊗ = Svart	⊗ = Brunt
■ = Grått	⊗ = Svart
▨ = Övertättills	



Viking Hobbygarn

Jacka 1309-2

Storlekar	Small	Medium	L	XL	XXL
Övervidd:	86	96	106	116	128 cm
Hel längd:	80	80	82	82	84 cm
Ärmlängd:	50	50	52	52	53 cm

GARNALTERNATIV: Viking hobbygarn (100% ull), nystan à 50 gr.

Beige nr 907 ca 14 15 16 16 17 nystan

Stickor och tillbehör: 2 st rundsticka 80 cm, strumpstickor nr 6

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Bakstycke

Lägg upp 82-90-96-104-112 m på st nr 6 och sticka 4 v rätstickning fram och tillbaka, därefter mönster I efter

diagrammet som upprepas 2 ggr. Fortsätt i slätstickning (första och sista m stickas hela tiden rätt = kantm). **Men** när arb mäter ca 4-3-4-3-4 cm minska 1 m innanför kantmaskan i var sida genom att sticka 2 m rätt tills i början på v och 2 m vridet rätt tills i slutet av v. Upprepa minskningen på var 5 ½ cm (lika för alla storlekar) tot 10 ggr = 62-70-76-84-92 m på v. Sticka till arb mäter ca 59-58-59-58-59 cm. Minska vidare till ärmhål i var sida på vart rätt v så här: 4 m 1 gång, 2 m 1-1-2-2-2 ggr, och till slut 1 m 1-1-1-2-2 ggr = 48-56-58-64-72 m kvar. Sticka rakt upp till arb mäter ca 80-80-82-82-84 cm. Maska av.

Höger framstycke

Lägg upp 32-34-36-38-40 m på st nr 6. Sticka samma kant som nere på bakstycket. Börja från rätan (vid framkanten) och öka nu till 21 m över de första 14 m = mönster II, och till slut med 18-20-22-24-26 slätstickning (sista m på v stickas hela tiden rätt = kantm). Det är nu 39-41-43-45-47 m på v. Fortsätt fram och tillbaka med denna indelning, och minska samtidigt 1 m innanför kantm i sidan som på bakstycket. När arb mäter 59-58-59-58-59 cm, minska till ärmhål på samma sätt som till bakstycket. Sticka rätt upp till hel längd. På sista v från rätan minskas det tillbaka över flätmönstret jämnt fördelat till 14 maskor. Maska därefter av alla maskor.

Sticka vänster framstycke lika, men spegelvänt.

Ärmar

Lägg upp 36-36-38-38-40 m på st nr 5 ½. Sticka 4 v rätstickning runt (= 1 v rätt, 1 v avigt). Sticka runt med mönster I efter diagrammet som upprepas 4 ggr. Sätt ett märke mitt under ärmen och fortsätt runt i slätstickning, **men** öka 1 m i var sida av detta ca 3 ½ - 3-3-3-3 cm till tot 60-62-66-68-70 m. Sticka till arb mäter ca 50-50-52-52-53 cm. Maska av de 6 mittersta m under ärmen (3 m på var sida av märket). Sticka vidare fram och tillbaka och minska i var sida på vartannat v med 2 m 1-1-2-2-2 ggr, och till slut 1 m 1-1-1-2-2 ggr. Maska av rest m rätt. Sticka den andra ärmen lika.

Montering

Sy i hop axelsömmarna och s i hop sidsömmarna

Sjalkrage:

Använd 2 rundstickor 80 cm nr 6, och plocka upp längs högra sidan och upp till mitt bak i nacken ca 120-120-124-124-126 m. Fortsätt plocka upp med en ny sticka nr 6 från mitt bak och ner längs vänster framstycke ca 120-120-124-124-126 m.

Maskantalet är nu ca 240-240-248-248-252 m. **OBS!** Det ska stickas med mönster I till hela kanten är färdigstickad. Fortsätt så här:

Klipp av tråden och börja mitt bak i nacken. Sticka 8 m frn mitten och över på vänstra sidan, vänd och sticka 16 m tillbaka, vänd och sticka 18 m tillbaka, vänd och sticka 20 m tillbaka. Fortsätt så här och sticka 2 m mer till var sida till det är ca 104-104-108-108-112 m på v. Sticka nu vidare över alla m till kanten nertill mäter ca 10 cm. Maska av löst.

Sy i ärmarna.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.


MÖNSTER I



□ = 1 rätstickning (1 rätstickning på rätan, 1 m på avigan)

◻ = 1 avigt (1 avigt på rätan, 1 m på avigan)

MÖNSTER II



□ = 1 rätstickning (1 rätstickning på rätan, 1 m på avigan)

◻ = 1 rätstickning (1 rätstickning på rätan, 1 m på avigan) + 1 rätstickning (1 rätstickning på rätan, 1 m på avigan) + 1 rätstickning (1 rätstickning på rätan, 1 m på avigan) + 1 rätstickning (1 rätstickning på rätan, 1 m på avigan)

◻ = 1 rätstickning (1 rätstickning på rätan, 1 m på avigan) + 1 rätstickning (1 rätstickning på rätan, 1 m på avigan) + 1 rätstickning (1 rätstickning på rätan, 1 m på avigan) + 1 rätstickning (1 rätstickning på rätan, 1 m på avigan)

◻ = 1 avigt (1 avigt på rätan, 1 m på avigan)

Börja här

upprepas

Viking Hobbygarn

TRÖJA

1309-3

Storlekar	2/4	6/8	10/12 år
Övervidd:	63	74	80 cm
Hel längd:	38	47	56 cm
Ärmlängd:	30	36	44 cm

GARNALTERNATIV: Viking hobbygarn (100% ull), nystan à 50 gr.

Flicka

Grå nr 915 ca	4	5	6 nystan
Rosa nr 964 ca	1	1	1 nystan
Naturvitt nr 902	1	2	2 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 5 ½ och nr 6

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

TRÖJA


Lägg upp 88-104-112 m med grå på st nr 5 ½ och sticka 5-5-6 cm resår runt med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 6 och fortsätt runt i slätstickning, sätt ett märke i var sida med 45-53-57 m till framstycke, och 43-51-55 m till bakstycket. Sticka till arb mäter ca 24-31-39 cm. Maska av 6-6-8 m i var sida (3-3-4 m på var sida av märket). Lägg arb åt sidan medan ärmarna stickas.

Ärmar

Lägg upp 22-24-28 m med naturvitt och st nr 5 ½. Sticka samma resår som nere på bålen. Byt till st nr 6 och sticka 1v slätstickning samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 27-31-33 m. Sticka mönster II efter diagrammet, därefter fortsätt i **grått** och slätstickning, **men** sätt samtidigt ett märke mitt under ärmen och öka 1 m i var sida av detta ca var 4-4-4 ½ cm till tot 39-45-49 m. Sticka till arb mäter uppgett eller passande längd. Maska av 6-6-8 m mitt under ärmen (3-3-4 m på var sida av märket). Sett de resterande m på en hjälpsticka. Sticka den andra ärmen lika.

Ok

Sätt in alla delarna på samma rundsticka. Var ärm placeras över de avmaskade m på var sida av bålen 142-170-178 m på v. Sticka 1 v rätt och minska på detta v jämnt fördelat till 136-160-168 m. Sticka 0-2-4 v slätstickning i grått. Fortsätt därefter runt med mönster I efter diagrammet och minska som visas till det är 68-80-90 m på v. Upprepa ev mönstret som visas överst på diagrammet till arb mäter ca 38-47-56 cm. Sticka nu 1 v slätstickning med vitt och minska på detta v jämnt fördelat till 54-60-64 m. Fortsätt med naturvitt och resår med 1 rm, 1 am till kanten mäter ca 6-6-7 cm. Maska av löst i räta och aviga m. Vik kanten dubbel mot avigan och sy fast den med lösa stygn. Sy i hop under ärmarna och fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.



Viking Hobbygarn

Lång kofta

1309-4

Storlekar	Small	Medium	L	XL	XXL
Övervidd:	99	104	116	124	132 cm
Hel längd:	105	110	110	110	110 cm
ärmlängd med kant:	50	51	52	52	53 cm

GARNALTERNATIV: Viking hobbygarn (100% ull), nystan à 50 gr.

Grå nr 913 ca 19 20 21 21 22 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 6
Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

KOFTA

Lägg upp 132-140-156-164-180 m på st nr 6. Sticka 4 cm fram och tillbaka i resår med 4 rm, 4 am. Sticka 1 v avigt från avigan och justera maskantalet till 133-141-157-165-181 m. Fortsätt fram och tillbaka med mosstickning som visas på diagrammet. Sätt markeringar i var sida med 71-75-83-87-95 m till bakstycke, och 31-33-37-39-43 m till vart framstycke. Sticka så här till arb mäter ca 85-89-88-87-86 cm. Maska av 8 m i var sida (4 m på var sida av märket). Sticka var del färdig för sig.

Bakstycke

Fortsätt med mosstickning som förut, men fortsätt maska av för ärmhål på vartannat v med 3 m 1 gång, 2 m 1 gång, och till slut 1 m 1 gång. Fortsätt rätt upp till arb mäter uppgett eller passande längd. Maska av.

Höger framstycke

Sticka och maska av till ärmhål som på bakstycket. När arb mäter ca 97-102-102-102-102 cm maska av för halsringning på vartannat v så här: Minska 6-6-6-7-7 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång, och till slut 1 m 1 gång. Fortsätt rakt upp utan minskning till arb mäter lika långt som bakstycket. Maska av. Sticka vänster framstycke på samma sätt men spegelvänt.

Ärmar

Lägg upp 39-41-43-43-45 m på st nr 6. Sticka fram och tillbaka i mosstickning. Öka vidare i var sida ca var 5 ½ -5 ½ -5 -4 ½ -4 ½ cm till tot 57-59-63-65-67 m. Sticka till arb mäter 50-51-52-52-53 cm (eller önskad längd). Maska nu av på vartannat v i var sida med 4 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång, och till slut 1 m 1 gång. Maska av de resterande m rätt. Sticka den andra ärmerna lika. Sy i hop under ärmarna.

Montering

Sy i hop axelsömmarna.

Höger framkant

Plocka eller sticka upp ca 124-132-132-132-132 m på st nr 6 (OBS! Se till så att maskantalet är delbart med 8+4 m). Sticka 4 cm fram och tillbaka i resårstickning med 4 rm, 4 am. Maska av löst (se till så inte kanten blir för stram). Vänster framkant stickas lika.

Krage/halskant

Börja ytterst vid höger framkant och plocka eller sticka upp ca 62-66-66-70-70 m (OBS! Maskantalet måste vara delbart med 4+2 m). Sticka 2 rm, 2 am fram och tillbaka till kanten mäter ca 5 cm. Öka nu 1 m i vart rätt och aviga fält och fortsätt sticka resår med 3 rm, 3 am till kanten mäter ca 10 cm. Öka igen på samma sätt och sticka vidare i 4 rm, 4 am till kragen mäter ca 15 cm. Maska av löst i räta och aviga maskor.

Fickor


Lägg upp 28 m på st nr 6, sticka 4 rm, 4 am fram och tillbaka tot 6 v. Sticka 1 v avigt från avigan samtidigt som det minskas jämnt fördelat till 21 m. Fortsätt fram och tillbaka i mosstickning till arb mäter ca 18 cm. Maska av i räta och aviga maskor.

Sticka den andra fickan lika.

Sy fast fickorna på capen ca 2 cm från framkanten och i den höjden du önskar.

Sy i ärmarna och fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Om så önskas sy i hakar framtill.

MOSSTICKNING



□ = rättslag (framåt på rätan, barm på avigan)

■ = avigt lag (framåt på rätan, barm på avigan)

Viking Hobbygarn

Jacka 1309-5

Storlekar	Small	Medium	L	XL
Övervidd:	105	110	118	125 cm
Hel längd:	67	68	70	70 cm
Ärmlängd:	50	52	52	54 cm

GARNALTERNATIV: Viking hobbygarn (100% ull), nystan à 50 gr.

Grå nr 915 ca	8	9	10	11 nystan
Ljus grå nr 913 ca	3	4	4	5 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 5 ½ och 7 (vi rekommenderar att gå upp en stick storlek från nr 6 till nr 7 pga att mönstret har en tendens att dra i hop sig mer under stickning). Det är viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat, prova därför att göra en provlapp.

+ 3 duffelrocks hakar

Stickfasthet: 14 m mönster och slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

JACKA

OBS! Denna kan stickas fram och tillbaka, eller runt och klipps upp på slutet. Väljer du att sticka den runt, lägg upp 3 extra maskor mitt fram (efter resåren) som stickas avigt till hel längd. Annars följs beskrivningen nedan.

Lägg upp 159-165-177-187 m med grått på st nr 5 ½ och sticka 3 cm resår fram och tillbaka med 1 rm, 1 am. Sätt nu över de första och sista 8 m på en hjälpsticka = framkanter som stickas på slutet. Det är nu 143-149-161-171 m på v. Sätt märken i var sida med 35-36-39-42 m till vart framstycke, och 73-77-83-87 m till bakstycke. Byt till st nr 7 och fortsätt fram och tillbaka (ev runt) i slätstickning och mönster över de rest m till hel längd. När arb mäter ca 37-38-40-40 cm börja minska för V – hals genom att minska 1 m i början och slutet av v (innanför första och sista m). Minska så här på vart 3:e cm, men när arb mäter ca 46-46-47-46 cm delas arb vid sidomärkena (OBS! Endast när det stickas fram och tillbaka) och var del stickas för sig.

Bakstycke

Fortsätt fram och tillbaka med mönster som förut till arb mäter uppgett eller passande längd. Maska av.

Höger framstycke

Fortsätt fram och tillbaka som förr, och minska vidare för v-hals till det är minskat tot 10-10-10-10 ggr. Fortsätt rakt upp utan minskning till framstycket mäter lika som bakstycket. Maska av. Sticka vänster framstycke lika, men spegelvänt.

Ärmar

Lägg upp 36-38-40-40 m på st nr 5 ½. Sticka 3 cm resår fram och tillbaka med 1 vridet rätt, 1 am. Sätt ettärke mitt under ärmen, byt till st nr 7 och fortsätt runt i slätstickning och mönster efter diagrammet, men öka 1 m i var sida av detta ca 4-4 - 4- 3 ½ cm till tot 58-62-64-68 m. Sticka till arb mäter ca uppgett eller passande längd. Maska av (det blir snyggast att sluta med en hel rand).

OBS! Har du stickat jackan runt, vänd nu ärmen med avigsidan ut, och det stickas 5 v slätstickning till belägg före avmaskning.

Sticka den andra ärmen lika.

MONTERING

OBS! Har du stickat jackan runt, sys det nu täta maskinsömmar längs de 3 aviga m mitt fram, samt längs var sida till ärmhål. Klipp upp mellan sömmarna.

Sy i hop axelsömmarna.

Framkant

Sätt in de 8 m från hjälpstickan på st nr 5 ½. **OBS! Har du stickat jackan runt, lägg nu upp 4 m extra in mot framstycket = belägg som hela tiden stickas i slätstickning.**


Sticka vidare i resår med 1 rm, 1 am till kanten mäter upp till mitt bak i nacken. Se till så den inte blir för lös eller stram.

Maska av eller sätt m på en hjälptråd och sticka den andra framkanten lika.

Sy eller maska i hop mitt bak och sy på framkanten snyggt mot mitt fram. Sy i ärmar och fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Sy på duffel hakar.

OBS! Har du stickat jackan runt sy nu på beläggen snyggt mot avigsidan för att dölja råkanten efter uppklippet.

Mönster



□ = rättslag

■ = avigt

Viking Hobbygarn

Poncho och mössa 1309-6

Storlekar :	S	M	L
Axelbredd :	91 - 105 - 120 cm		
Mössa, huvudvidd :	1 - 54 - 57 cm		

GARNALTERNATIV: Viking Hobbygarn (100% Ull), nystan à 50 gr.

Hobbygarn

Beige nr 907 : 8 – 8 – 9 nystan

Fox4you

Beige/svart nr 706 : 1 nystan

Stickor och tillbehör: Parstickor nr 5 ½, nr 6 och nr 8.

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

PONCHO

Lägg upp på st nr 6, 20 – 22 – 24 m och sticka rätstickning fram och tillbaka **samtidig** som det ökas 2 m i slutet av **varje** v, så här: Sticka till det återstår 3 m. Öka 1 m i den 3:e sista m. Öka 1 m i den 2:a sista m och sticka den sista m rätt. Vänd och sticka **alltid** den första maskan. Öka på detta sätt till det är 64 – 74 – 84 m på v. Lägg arb åt sidan och sticka en motsvarande del. Sätt in bägge delarna på samma rundsticka nr 6 = 128 – 148 – 168 m på v. Sätt ettärke i var sammanfogning och fortsätt med rätstickning, runt (= 1v rätt, 1v avigt). När arb mäter ca 30 cm

(mätt från märket), sätt över 8 m i var sida på en tråd/hjälpsticka (4 m på var sida av märket = axelstycke) och sticka var del för sig.

Bakstycke

Fortsätt nu fram och tillbaka med rätstickning, **samtidigt** som det **minskas** i var sida med 4 m 1 – 2 – 0, 5 m 1 – 1 – 2 ggr, 6 m 1 – 1 – 1 gång och 7 m 0 – 0 – 1 gång. Sätt de resterande 26 – 28 – 30 m på en tråd/hjälpsticka.

Framstycke

Stickas lika som bakstycket.

Axelstycken

Sätt in de avsatt 8 m på st nr 6 och sticka rätstickning fram och tillbaka till axeldelen mäter ca 10 – 13 – 16 cm (eller lika långt som de avmaskade m. Den bör inte vara för lång). Sätt maskorna på en tråd/hjälpsticka.

Den andra axeldelen stickas lika.

Halskant

Sätt in alla de avmaskade m på rundsticka nr 5 ½ = 68 – 72 – 76 m och sticka 2 rm, 2 am runt i resår ca 12 cm. Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt. Sy fast axeldelarna mot varsin sida på fram och bakstycke.

MÖSSA

Lägg upp på st nr 5 ½, 72 – 76 – 80 m och sticka resår med 2 rm, 2 am runt i ca 4 cm. Byt till st nr 6 och sticka rätstickning runt till arb mäter ca 18 – 20 – 22 cm (= 1 v rätt, 1 v avigt). Avsluta med 1 v avigt. Minska nu för topp så här: Sticka 2 och 2 m rätt tills, v runt. Sticka 1 v avigt. Upprepa minskningen på vartannat v till det är 9 – 10 – 10 m kvar på v. Klipp av tråden och trä den igenom rest m. Dra till och fäst tråden på avigan.

Tofs

OBS: dra till garnet ordentligt på v, så att m inte ramlar av.

Lägg upp 4 m på st nr 8 med Fox4You. Sticka 1 v rätt och öka till 8 m. Öka på nästa v till 16 m, och fördela m på 4 stickor. Sticka 1 v rätt. Öka på nästa v till 24 m. Sticka 4 v rätt. Minska på nästa v till 16 m. Sticka 1 v rätt. Minska på nästa v till 8 m. På sista v stickas 2 och 2 m rätt tills = 4 m. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m och fäst.

Sy fast en stor tryck-knapp på tofsen och fäst den i toppen av mössan.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Plagg sickat i Fox4you måste rengöras. Ta därför av tofsen före du tvättar mössan.

Viking Hobbygarn

Halsduk, mössa och pulsvärmare 1309-7

Storlekar Dam
 huvudvidd: 52 cm
 Hel längd halsduk: 100 cm

GARNALTERNATIV: Viking hobbygarn (100% ull), nystan à 50 gr.

Svart nr 903: 3 nystan
 Brun nr 908: 2 nystan
 Mörk grå 915: 1 nystan
 Ljus grå 913: 1 nystan
 Naturvitt 902: 1 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 5 ½ och nr 7 (vi råder att gå upp 1 stick-nr (från 6 till 7) pga av att mönsterstickat har en tendens att dra i hop sig mer under stickning). Det är viktigt att stickfastheten hålls för att få ett lyckat resultat, sticka därför en provlapp.

Stickfasthet: 14 m mönsterstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Halsduk - mönstret

Lägg upp 140 m med svart på st nr 5 ½. Sticka resår med 2 rm, 2 am runt i 4 cm. Byt till st nr 7 och sticka 1 v slätstickning och minska 2 m = 138 m. Sticka därefter mönster efter diagrammet. Sticka 1 v rätt och öka 2 m. Byt till st nr 5 ½. Avsluta med svart och 4 cm resår som i början. Maska av.

Mössa - mönstret


Lägg upp 72 m med svart på st nr 5 ½. Sticka resår med 2 rm, 2 am runt i 4 cm. Byt till st nr 7 och fortsätt runt med mönster efter diagrammet. När mönstret är färdigt fortsätt med svart och slätstickning till arb mäter 23 cm. Minska för topp genom att sticka 4 m rätt - 2 m rätt tills v runt. Upprepa detta på vartannat v med 1 m mindre mellan varje minskning till det är 24 m kvar på v. Vid nästa minskning stickas 2 och 2 m rätt tills v runt = 12 m. Klipp v tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan.

Pulsvärmare - enfärgad

Lägg upp 36 m med brunt på st nr 5 ½. Sticka 20 cm runt i resår med 3 rm, 3 am. Börja vid v början och sticka 2 m - sätt nästa 5 m på en hjälpsticka (lägg samtidigt upp 5 nya m bakom dessa). Fortsätt runt i resår som förut till hela arb mäter ca 24 cm. Maska av.

Tumme

Sätt över de 5 m från hjälptråden på st nr 5 ½. Plocka eller sticka upp 5 m bakom dessa + 1 m i var sida = 12 m. Sticka resår med 3 rm, 3 am runt 4 v. Maska av.



- Naturvitt
- Svart
- x Ljusgrått
- Mörkgrått
- Brunt

Viking Hobbygarn

Halsduk, mössa och vantar 1309-8

Storlekar:	Dam
huvudvidd:	52 cm
Hel längd halsduk:	170 cm

GARNALTERNATIV: Viking hobbygarn (100% ull), nystan à 50 gr.

Mössa

Brun nr 908 ca 2 nystan

Halsduk

Brun nr 908 ca 6 nystan

Vantar

Brun nr 908 ca 2 nystan

Hela setet

Brun nr 908 ca 9 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 6.
+ 3 stora knappar

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Halsduk

Lägg upp 33 m på st nr 6. Sticka mosstickning fram och tillbaka efter diagrammet till arb mäter ca 3 cm. Sticka nu 3 knapphål så här: sticka 3 m – maska av 3 m (dessa läggs upp igen på nästa v) – sticka 9 m – maska av 3 m – sticka 9 m – maska av 3 m – avsluta med 3 m. Vänd och sticka tillbaka samtidigt som det läggs upp 3 m igen över vart knapphål. Fortsätt med mosstickning till halsduken mäter ca 170 cm. Maska av. Sy på 3 knappor ca 3 cm över avmaskningskanten nertill (motsvarande knapphålen i motsatt sida).

Mössa

Lägg upp 72 m på st nr 6. Sticka resår med 4 rm, 4 am runt i 3 cm. Sticka 1 v rätt och justera maskantalet till 71 m. Fortsätt runt i mosstickning som visas på diagrammet till arb mäter ca 23 cm. Minska för topp genom att sticka 2 och 2 m rätt tills v runt till det är 36 m på v. Sticka 2 v mosstickning, och upprepa därefter minskningen till det är 18 m kvar på v. Sticka 2 v mosstickning och minska på samma sätt som sist till det är 9 m kvar. Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan.

Vantar

Lägg upp 32 m på st nr 6. Sticka 10 cm runt i resår med 4 rm, 4 am, sticka 1 v rätt och justera maskantalet till 33 m. Sätt märken i var sida med 17 m över handen och 16 m under handen. Fortsätt runt med mosstickning efter diagrammet till arb mäter ca 16 cm.


Sätt av till tumme så här: Börja från märket till undersidan av handen och sticka 2 m – sätt nästa 5 m på en hjälptråd och lägg upp 5 nya m bakom dessa. Fortsätt runt i mosstickning som förut till hela arb mäter ca 27 cm (eller önskad längd före minskning till topp). Minska nu vid vart märke så här: Sticka till 2 m före märket, lyft 1 m, sticka nästa m rätt och dra den lyft m över – sticka 2 m rätt tills. Minska lika vid nästa märke. Minska så här på varje v till det återstår 5 m. Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst på avigan.

Tumme: Sätt över de 5 m från hjälptråden på st nr 6. Plocka eller sticka upp 6 m bakom dessa + 1 m i var sida = 13 m. Fortsätt runt i mosstickning till tummen mäter ca 6-7 cm. Minska genom att sticka 2 och 2 m rätt tills v runt till det är 7 m kvar.

Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan.

Sticka den andra vanten på samma sätt men med tummen i motsatt sida.

MOSSTICKNING



Rätt (arm på ätan, am på avigan)

Avigt (am på ätan, arm på avigan)

Viking Hobbygarn

Mössa 1309-9

Storlekar : 2/4 - 6/10 - vuxen

Huvudvidd : 45 - 48 - 54 cm

GARNALTERNATIV: Viking Hobbygarn (100% Ull), nystan à 50 gr.

Brun nr 908 : 1 - 1 - 1 nystan

Beige nr 907 : 1 - 1 - 1 nystan

Naturvitt nr 902 : 1 - 1 - 1 nystan


Stickor och tillbehör: Stickor nr 5 ½ och nr 6 .

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp med brun på st nr 5 ½, 64 – 68 – 72 m och sticka resår med 1 rm, 1 am runt i ca 3 cm. Byt till st nr 6 och sticka mönster I. När arb mäter ca 5 cm, byt till beige, sticka mönster I till arb mäter 15 – 16 – 17 cm. Byt till naturvitt och fortsätt med mönster I. När arb mäter ca 23 – 25 – 27 cm, minska för topp så här: Sticka 2 och 2 m rätt tills v runt. Sticka 1v slätstickning och upprepa minskningen. Klipp av tråden och trä den igenom maskorna, dra till och fäst tråden på avigan.

Mönster I



Rätt

Avigt

Viking Hobbygarn

Mössa 1309-10

Storlekar : 2/4 - 6/10 - Vuxen

Huvudvidd : 45 - 48 - 51 cm

GARNALTERNATIV: Viking Hobbygarn (100% Ull), nystan à 50 gr.

Rosa nr 964: 2 - 2 - 2 nystan


Stickor och tillbehör: Stickor nr 5 ½ och nr 6.

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp på st nr 5 ½, 64 – 68 – 72 m och sticka resår med 2

rm, 2 am runt ca 6 – 7 – 8 cm. Byt till st nr 6. Sticka 1 v slätstickning och öka på detta v så här: Sticka: * 10 – 11 – 12 m rätt och öka till 10 m över de nästa 6 m = mönster A *. Upprepa från * till * v ut. Det är nu 80 – 84 – 88 m på v. Fortsätt efter denna indelning. När arb mäter ca 20 – 22 – 24 cm, minska för topp så här: * Lyft 1 m, sticka 1 m rätt och dra den lyfta m över. Sticka 6 – 7 – 8 m slätstickning, 2 m rätt tills och mönster A *. Upprepa från * till * v ut. Sticka 1 v utan minskning. Upprepa minskningen med 2 m mindre mellan minskningarna. Sticka 1v utan minskning. Fortsätt på detta sätt. När det inte är fler maskor kvar mellan minskningarna, stickas 2 och 2 m rätt tills v ut. Sticka 1 v slätstickning, upprepa minskningen. Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan.



Viking Hobbygarn

Virkad mössa 1309-11 A, B och C

Storlek Dame

Huvudvidd: 50 cm

GARNALTERNATIV: Viking hobbygarn (100% ull), nystan à 50 gr.

Se garnmängd till varje mössa nedan.

Virknål och tillbehör: Virknål 6 och 7 mm

Virkefasthet: 12 stolpar på bredden på virknål 6 mm mäter ca 10 cm. **Viktigt att virkefastheten hålls för ett lyckat resultat.**

GRUNDMÖNSTER VIRKAD MÖSSA

Virka 60 lm löst med virknål 7 mm och fäst ihop till en ring med 1 sm.

V 1: Virka 1 lm (= 1:a fm), därefter 1 fm i varje lm, avsluta med 1 sm i första lm.

V 2 och vidare till mössan är färdig: Byt till virknål 6 mm och virka vidare med stolpar.

Virka till arb mäter ca 18 cm. Börja minskningarna för topp så här: 1 lm, 4 fm, hoppa över 1 m, [5 fm, hoppa över 1 m], upprepa från [till] varvet ut, avsluta med 1 sm. Virka 1 varv utan minskningar. Virka 1 lm, 3 fm, hoppa över 1 m, [4 fm, hoppa över 1 m], upprepa från [till] varvet ut, avsluta med 1 sm. Upprepa denna minskning på vartannat varv, men med 1 fm mindre mellan varje minskning till det återstår 20 m på varvet. Fortsätt och virka 1 fm i varannan m till det återstår 5 m på

varvet. Klipp av tråden och dra den igenom öglan. Använd en nål och trä tråden igenom de 5 m runt. Dra till tråden, och fäst den på avigan. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Gör en tofs och fäst i toppen.

MÖSSA A

1 nystan ljus lila 967

1 nystan vitt 902

2 nystan beige 907

Lägg upp med ljus lila och virka 1 varv fm. Virka därefter 1 varv runt med stolpar i vitt. Fortsätt med beige och virka resten av mössan som beskrivet ovanför.

MÖSSA B

1 nystan mörk blå 927

1 nystan ljus blått 920

1 nystan vitt 902

Lägg upp med mörk blått och virka 1 varv fm. Vidare virkas det ränder så här: *2 varv ljus blått – 1 varv vitt – 2 varv ljus blått – 2 varv mörk blått*. Upprepa från * till * tot 2 gånger. Virka vidare i mörk blått som beskrivet ovanför.

MÖSSA C

1 nystan svart 903

1 nystan grönt 934

1 nystan gult 946

Lägg upp med svart och virka 1 varv med fm. Virka ränder så här: *1 varv grönt – 1 varv gult – 1 varv svart*. Upprepa från * till * till mössan är färdig virkad som beskrivet ovanför.

Viking Hobbygarn

Mössa 1309-12 A och B

Storlekar : barn - vuxen

Huvudvidd : 49 - 51 cm

GARNALTERNATIV: Viking Hobbygarn (100% Ull), nystan à 50 gr.

Ljusblå nr 920 eller Röd nr 950: 1 - 1 nystan

Grön nr 934 eller Gul nr 946: 1 - 1 nystan

Blå nr 927 eller Cerise nr 965: 1 - 1 nystan

Stickor och tillbehör: Stickor nr 6.

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp med ljusblå (röd) på st nr 6, 68 – 72 m och sticka resår med 2 rm, 2 am runt 10 cm. Byt till grön (gul) och sticka till arb mäter 20 cm. Byt till blått (cerise) och sticka till 28 cm. Minska för topp så här: *Sticka 2 m rätt tills, 2 m avigt tills*, upprepa från * till * v runt. Sticka 1 v rätt. Sticka 2 och 2 m rätt tills v runt. Sticka 1 v slätstickning. Klipp av tråden och trä den genom rest maskorna, dra till och fäst ordentligt på avigan. Om önskas kan du göra en stor pom-pom (boll) med ljusblått (gul) som fästs på toppen.

Viking Hobbygarn

Mössa

1309-15

Storlekar : barn - vuxen

Huvudvidd : 45 - 51 cm

GARNALTERNATIV: Viking Hobby-garn (100% Ull), nystan à 50 gr.

Gul nr 946 : 2 - 2 nystan


Stickor och tillbehör: Stickor nr 5 ½ och nr 6.

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp på st nr 5 ½, 68 – 76 m och sticka runt så här: Mönster A över 20 m, och 2 rm, 2 am i resår över 48 – 56 m. Fortsätt efter denna indelning. När arb mäter ca 3 cm, byt till st nr 6 och fortsätt med mönster som förut. När arb mäter ca 26 cm, minska för topp så här: Sticka 2 m rätt tills över de räta m och 2 aviga m tills över de aviga m v runt. Sticka 1 v rätt. Sticka 2 och 2 m rätt tills v runt. Sticka 1 v slätstickning. Klipp av tråden och trä genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan.

Mönster A



v = avigt

□ = rätt

— = sätt till första på hjälpst framför arb. Sticka rätt. Sen från hjälpst rätt.

— = sätt till första på hjälpst bakom arb. Sticka rätt. Sen från hjälpst rätt.

Viking Hobbygarn

Tröja

1309-16

Storlekar : XS S M L XL

Övervidd : 90 – 95 – 105 – 115 – 125 cm

Hel längd : 68 – 70 – 70 – 72 – 72 cm

Ärmlängd : 48 – 49 – 50 – 51 – 52 cm

GARNALTERNATIV: Viking Hobbygarn (100% ull), nystan à 50 gr.

Gul nr 946 : 14 – 15 – 16 – 17 – 18 nystan

Stickor och tillbehör: Stickor nr 5 ½ och nr 6.

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.

16 m falsk patent på st nr 6 mäter ca 10 cm. **Viktigt att**

stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp på st nr 5 ½, 144 – 152 – 168 – 184 – 200 m och sticka

resår med 1 rm, 1 am runt i 4 cm. Byt till st nr 6 och sticka mönster I. Sätt ett märke i var sida med 73 – 77 – 85 – 93 – 101 m till framstycket och 71 – 75 – 83 – 91 – 99 m till bakstycket. När arb mäter ca 48 – 50 – 49 – 50 – 49 cm, maska av 9 m i var sida för ärmhål (5 m på framstycket och 4 m på bakstycket). Lägg arb åt sida medan ärmarna stickas.

Ärmar

Lägg upp på st nr 5 ½, 36 – 38 – 38 – 40 – 40 m och sticka resår med 1 rm, 1 am runt i ca 4 cm. Byt till st nr 6, sticka 1 v slätstickning och öka på detta v jämnt fördelat till 41 – 41 – 43 – 47 – 47 m. Sätt ett märke i v början (= mitt under ärmen).

Sticka mönster I, **samtidigt** som det ökas 1 m på var sida av märket ca var 3 ½ – 3 – 3 ½ – 3 ½ – 3 cm till det är 65 – 69 – 69 – 73 – 77 m på v och ärmen mäter ca 48 – 49 – 50 – 51 – 52 cm. Maska av 10 m mitt under ärmen (5 m på var sida av märket).

Lägg arb åt sidan och sticka den andra ärmen lika.

Ok

Fortsätt med mönster I som förut och sticka in alla delar på samma rundsticka nr 6. Sätt en ärm över vart av de avmaskade maskfälten i var sida av bålen. Sticka 1 m från bolen och 1 m från ärmen rätt tills i var sammanfogning (=mittmaska i raglanminskningen). Det är nu = 232 – 248 – 264 – 288 – 312 m på v. Sätt ett märke runt mittmaskan i var sammanfogning.

Minska därefter för raglan så här: Sticka till 7 m före mittmaskan, lyft nästa m, sticka 1 m rätt och dra den lyfta m över. Sticka mönster I över 11 m, därefter 2 m rätt tills. Upprepa så här i alla 4 sammanfogningar på vartannat v. Fortsätt att minska till de 11 m i raglanminskningen mäter ca 20 – 21 – 22 – 23 – 24 cm.


Halskant

Byt till st nr 5 ½, Sticka 1 v slätstickning över alla m och minska på detta v jämnt fördelat till 64 – 68 – 70 – 70 – 72 m. Sticka resår med 1 rm 1 am runt till halskanten mäter ca 9 cm. Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt.

Montering

Vik halskanten dubbel mot avigan och sy fast den med lösa stygn. Sy i hop under ärmarna.

Mönster I



□ = Rätt

v = Avigt

Viking Hobbygarn

Långkofta och mössa

1309-17

Storlekar :	2/4 – 6/8 – 10/12 år
Övervidd :	64 – 71 – 79 cm
Hel längd :	54 – 57 – 60 cm
Ärmlängd :	30 – 36 – 44 cm

GARNALTERNATIV: Viking Hobbygarn (100% ull), nystan à 50 gr.

Cerise nr 965 : 9 – 9 – 10 nystan

Önskar du att sticka mössan går det åt 2 nystan extra till alla storlekar.

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 5 ½ och nr 6 + 3-3-3 knappar.

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm. 16 m falsk patent på st nr 6 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

Veck 1 (mot vänster): Sätt de 12 nästa m på en strumpsticka och de nästa 12 m på en ny strumpsticka. Vik in den 2:a strumpstickan **bakom** den 1:a strumpstickan (avigt mot avigt), vik därefter arbetet **bakom** den andra hjälpstickan (räta mot räta). Börja där tråden är och sticka 12 m tredubbelt (en maska från huvudstickan, en m från den 1:a hjälpstickan och en m från den 2:a hjälpstickan). Sticka alla de 12 m såhär = 1 veck.

Veck 2 (mot höger): Sätt de 12 nästa m på en strumpsticka och de nästa 12 m på en ny strumpsticka. Vik in den 2:a strumpstickan **framför** den 1:a strumpstickan (räta mot räta), vik därefter arbetet **framför** den andra hjälpstickan (avigt mot avigt). Börja där tråden är och sticka 12 m tredubbelt (en maska från huvudstickan, en m från den 1:a hjälpstickan och en m från den 2:a hjälpstickan). Sticka alla de 12 m såhär = 1 veck.

Lägg upp på stickor nr 5, 146 – 154 – 162 m och sticka 10 varv rätstickning, fram och tillbaka. Byt till stickor nr 6. Fortsätt fram och tillbaka med rätstickning över de 6 första och 6 sista m och med **slätstickning** över de resterande 134 – 142 – 150 m. När arbetet mäter ca 36 – 38 – 40 cm, gör 2 veck mitt bak. På nästa varv stickas såhär: Sticka 6 m rätstickning, 31 – 35 – 39 m slätstickning, sticka veck 1 (som beskrivet), veck 2 (som beskrivet) 31 – 35 – 39 m slätstickning och till slut 6 m rätstickning. Det är nu 98 – 106 – 114 m på varvet. Sätt en mark i varje sida med 26 – 28 – 30 m till varje framstycke och 46 – 50 – 54 m till bakstycket. Dela arbetet i varje sida vid mark och sticka bakstycket färdigt först.

Bakstycket

Stl 2/4 år : Sticka 1 m avigt, 4 m rätt, 4 m avigt, 4 m rätt. Öka till 25 m över de nästa 20 m = mönster A, 4 m rätt, 4 m avigt, 4 m rätt och till slut 1 m avigt.

Stl 6/8 år : Sticka 3 m avigt, 4 m rätt, 4 m avigt, 4 m rätt. Öka till 25 m över de nästa 20 m = mönster A, 4 m rätt, 4 m avigt, 4 m rätt och till slut 3 m avigt.

Stl 10/12 år : Sticka 5 m avigt, 4 m rätt, 4 m avigt, 4 m rätt. Öka till 25 m över de nästa 20 m = mönster A, 4 m rätt, 4 m avigt, 4 m rätt och till slut 5 m avigt.

Alla stl : Fortsätt efter denna indelningen till arbetet mäter ca 53 – 56 – 59 cm. Byt till st nr 5 ½ och sticka 4 varv rätstickning över alla m, **samtidigt** som det minskas på 1:a varvet över mönster A, såhär: Sticka 1 m avigt, 2 m rätt tills. Sticka 6 m rätt. Lyft av nästa m löst. Sticka 1 m rätt och dra över den lyfta m. Sticka 2 m rätt tills, 1 m rätt, 2 m rätt tills, 6 m rätt. Lyft av nästa

m löst. Sticka 1 m rätt och dra över den lyfta m och till slut 1 m avigt. Efter 4 varv rätstickning, maska av.

Höger framstycke: Sticka 6 m rätstickning, därefter *4 m rätt, 4 m avigt*, upprepa från * till * och sluta med, 2/4 år: 4 m rätt.

6/8 år: 2 m avigt och

10/12 år: 4 m avigt.

När arbetet mäter ca 47 – 49 – 52 cm, sätts de 10 första m på en hjälptråd för halsminskning. Minska därefter på vartannat varv med 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång. Sticka till arbetet mäter ca 54 – 57 – 60 cm. Byt till stickor nr 5 ½ och sticka 4 varv rätstickning över alla maskor. Maska av.

Vänster framstycke: Stickas som höger, **men** med 3 knapphål. Knapphål stickas genom att maska 2 m, 2 m från kanten, som läggs upp igen på nästa varv. Det första på första varvet, det sista på sista varvet innan halskant och det andra mitt emellan.

Ärmar: Lägg upp på st nr 5 ½, 30 – 32 – 34 m och sticka 16 varv rätstickning, runt (= 1 varv rätt, 1 varv avigt). Byt till stickor nr 6. Sticka slätstickning **runt** och öka på 1:a varvet jämnt fördelat till 38 – 40 – 42 m. Sätt en mark på varvets början (= mitt under ärmen). Fortsätt med slätstickning, **samtidigt** som det ökas 1 m på varje sida av mark ca var 4 – 5 – 5 ½ cm till det är 50 – 52 – 56 m på varvet och ärmen mäter ca 30 – 36 – 44 cm. Maska av.

Montering: Maska eller sy ihop axlarna och sy i ärmarna.


Halskant: Sticka eller plocka upp på st nr 5 ½, ca 68 – 72 – 76 m (framkanten inkluderad) och sticka 10 varv rätstickning, fram och tillbaka. Maska av.

MÖSSA: Huvudvidd 43 – 47 – 50 cm

Lägg upp på st nr 5 ½, 60 – 65 – 70 m och sticka 10 varv rätstickning, runt (= 1 varv rätt, 1 varv avigt). Byt till stickor nr 6. Sticka 1 varv slätstickning och öka på detta varv jämnt fördelat till 66 – 69 – 72 m. På nästa varv stickas: * 2 – 3 – 4 m rätt. Öka till 25 m över de nästa 20 m = mönster A *. Upprepa från * till * varvet runt. Sticka efter denna indelning till mössan mäter ca 19 – 20 – 21 cm. Sticka 1 varv där det minskas över mönster A, såhär: Sticka 1 m avigt, 2 m rätt tills. Sticka 6 m rätt. Lyft av nästa m löst. Sticka 1 m rätt och dra över den lyfta m. Sticka 2 m rätt tills, 1 m rätt, 2 m rätt tills, 6 m rätt. Lyft av nästa m löst. Sticka 1 m rätt och dra över den lyfta m och till slut 1 m avigt.

Sticka 1 varv slätstickning. På nästa varv stickas 2 och 2 m rätt tills varvet ut. Sticka 1 varv slätstickning. Upprepa minskningarna till det är 9 m kvar. Klipp av tråden och trä den igenom maskorna.

Dra till lätt och fäst den på avigan.



- Rätt på rätan, avigt på avigan
- Avigt på rätan, rätt på avigan
- 1 knut sticka framifrån, 1 knut bakifrån, 1 knut fram (Sticka avigt tillbaks, vänd, sticka rätt, vänd, sticka avigt. Lyft viden första m på varvet löst, sticka rätt tills, dra över viden lyfta m)
- Sätt m på hjälpstrå för arbetet, sticka rätt, sen m från hjälpstrått.
- Sätt m på hjälpstrå för arbetet, sticka rätt, sen m från hjälpstrått.

Viking Hobbygarn

Tröja med raglan

1309-18

Storlekar : 2/4 – 6 – 8 – 10 – 12/14 år

Övervidd : 63 – 69 – 74 – 80 – 86 cm

Hel längd : 38 – 45 – 50 – 54 – 58 cm

Ärmlängd : 29 – 34 – 38 – 42 – 45 cm

GARNALTERNATIV: Viking Hobby-garn (100% Ull), nystan à 50 gr.

Naturvitt nr 902 : 4 – 5 – 5 – 6 – 6 nystan

Beige nr 907: 1 – 2 – 2 – 3 – 3 nystan

Brun nr 908 : 1 – 1 – 1 – 2 – 2 nystan

Stickor och tillbehör: Stickor nr 5 ½ och nr 6.

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp med naturvitt på st nr 5 ½, 80 – 88 – 96 – 104 – 112 m och sticka resår med 2 rm, 2 am ca 4 – 4 – 5 – 5 – 5 cm. Byt till nr 6. Sticka 1 v slätstickning och öka på detta v jämnt fördelat till 88 – 96 – 104 – 112 – 120 m. Sätt ett märke i var sida med 44 – 48 – 52 – 56 – 60 m till var del. Sticka mönster A, därefter naturvitt slätstickning. När arb mäter ca 18 – 24 – 28 – 30 – 33 cm, stickas mönster B. Där pilen visar maska av 8 m i var sida för ärmöppning (4 m på var sida av märket). Lägg arb åt sidan medan ärmarna stickas.

Ärmar

Lägg upp med naturvitt på st nr 5 ½, 24 – 24 – 28 – 28 – 32 m och sticka resår med 2 rm, 2 am runt i ca 4 – 4 – 5 – 5 – 5 cm. Byt till st nr 6. Sticka 1 v slätstickning och öka på detta v jämnt fördelat till 26 – 28 – 30 – 34 – 36 m. Sätt ett märke i v början (= mitt under ärmen). Sticka mönster A, **samtidigt** som det ökas 1 m på var sida av märket ca var 5 – 5 – 5 ½ – 5 – 5 ½ cm. När ärmen mäter ca 22 – 27 – 31 – 35 – 38 cm stickas mönster B. Där pilen visar (det är nu ca 36 – 40 – 42 – 48 – 50 m på v), maska av 8 m i var sida för ärmöppning (4 m på var sida av märket). Lägg arb åt sidan medan den andra ärmen stickas.

Ok


Fortsätt med mönster B och sticka in alla delar på samma rundsticka nr 6. Sätt en ärm över vart av de avmaskade maskfälten på var sida på bålen. Det är nu = 128 – 144 – 156 – 176 – 188 m på v. Sätt ett märke i var sammanfogning. Sticka vidare med mönster B och minska samtidigt för raglan så här: Sticka till 2 m före märket, lyft 1 m, sticka 1 m rätt och dra den lyfta m över. Sticka därefter 2 m rätt tills. Upprepa minskningen i alla 4 sammanfogningar på vartannat v. Efter mönster B, stickas beige slätstickning till det är 48 – 56 – 60 – 64 – 68 m kvar på v.

Halskant


Byt till st nr 5 ½. Fortsätt med beige och sticka resår med 2 rm, 2 am runt i ca 4 cm. Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt.

Montering

Sy i hop under ärmarna.



- Vitt
- Brun
- Beige



Viking Hobbygarn

Tröja

1309-19

Storlekar :	2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 år
Övervidd :	60 – 65 – 69 – 74 – 80 – 85 cm
Hel längd :	36 – 40 – 45 – 50 – 54 – 58 cm
Ärmlängd :	28 – 31 – 34 – 38 – 42 – 45 cm

GARNALTERNATIV: Viking Hobbygarn (100% Ull), nystan à 50 gr.

Grön nr 934 : 5-5-6-7-8-8 nystan

Stickor och tillbehör: Stickor nr 5 ½ och nr 6.

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp på st nr 5 ½, 84 – 92 – 96 – 104 – 112 – 120 m och sticka resår med 2 rm, 2 am runt i ca 4 – 4 – 4 – 5 – 5 – 5 cm. Sätt ett märke i var sida med 43 – 47 – 49 – 53 – 57 – 61 m till framstycket och 41 – 45 – 47 – 51 – 55 – 59 m till bakstycket. Byt till st nr 6 och sticka mönster A som upprepas. När arb mäter ca 22 – 25 – 29 – 33 – 36 – 39 cm, delas arb i var sida för ärmöppning och var del stickas för sig.

Bakstycke

Fortsätt med mönster A, fram och tillbaka till arb mäter ca 36 – 40 – 45 – 50 – 54 – 58 cm. Maska av.

Framstycke

Stickas lika som bakstycket, **men** när arb mäter ca 32 – 35 – 40 – 45 – 48 – 52 cm, sätt de 9 – 11 – 11 – 11 – 11 – 13 mittersta m på en tråd för halsavmaskning och sticka var del för sig.

Fortsätt att maska av på halssidan på vartannat v med 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2 gånger. Sticka till framstycket är lika långt som bakstycket. Maska av.

Den andra sidan stickas lika, men spegelvänd.

Ärmar

Lägg upp på st nr 5 ½, 20 – 24 – 24 – 28 – 28 – 32 m och sticka resår med 2 rm, 2 am runt i ca 4 – 4 – 4 – 5 – 5 – 5 cm. Byt till st nr 6 **samtidigt** som det ökas på 1:a v jämnt fördelat till 23 – 27 – 27 – 31 – 31 – 33 m. Sätt ett märke i v början (= mitt under ärmen) och sticka mönster A, som upprepas. Öka 1 m på var sida av märket ca var 3 – 3 ½ – 3 – 4 – 3 ½ – 4 cm till det är 39 – 41 – 45 – 47 – 51 – 53 m på v och ärmen mäter ca 28 – 31 – 34 – 38 – 42 – 45 cm. Maska av.

Montering


Maska eller sy i hop axelsömmarna.

Halskant

Sticka eller plocka upp på st nr 5 ½, ca 48 – 52 – 52 – 56 – 56 – 60 m och sticka resår med 2 rm, 2 am ca 3 – 4 – 4 – 4 – 5 – 5 cm. Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt.

Sy i ärmarna.

Mönster A



Rättfrånätan, avigtfrånåvigan

Avigtfrånätan, rättfrånåvigan

Viking Hobbygarn

Jacka

1309-20

Storlekar :	2 – 4 – 6 – 8 – 10/12 år
Övervidd :	60 – 65 – 71 – 75 – 83 cm
Hel längd :	38 – 42 – 48 – 54 – 58 cm
Ärmlängd :	28 – 31 – 34 – 38 – 44 cm

GARNALTERNATIV: Viking Hobbygarn (100% Ull), nystan à 50 gr.

Beige nr 907 : 3 – 3 – 4 – 4 – 5 nystan

Blå nr 927 : 2 – 2 – 3 – 3 – 3 nystan

Grön nr 934 : 1 – 1 – 2 – 2 – 2 nystan

Stickor och tillbehör: Stickor nr 5 ½ och nr 6 + 5-5-6-6-7 knappar

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp med grönt på st nr 5 ½, 78 – 86 – 94 – 102 – 110 m och sticka resår md 2 rm, 2 am fram och tillbaka i ca 4 – 4 – 5 – 5 – 5 cm. Byt till st nr 6. Sätt ett märke i var sida med 18 – 20 – 22 – 24 – 26 m till vart framstycke och 42 – 46 – 50 – 54 – 58 m till bakstycke. Byt till beige och sticka slätstickning. När arb mäter ca 21 – 24 – 28 – 33 – 36 cm börja minska för V-hals så här: Minska 1 m, 1 m innanför kanten i början och slutet ca var 2 ½ cm. När arb mäter ca 24 – 27 – 32 – 37 – 40 cm, delas arb i var sida för ärmhål och var del stickas för sig.

Bakstycke

Sticka till arb mäter ca 38 – 42 – 48 – 54 – 58 cm. Maska av.

Vänster framstycke

Fortsätt med slätstickning, **samtidigt** som det minskas för V-hals till det är 12 – 13 – 15 – 16 – 18 m kvar till axel och framstycket är lika långt som bakstycket. Maska av.

Höger framstycke

Stickas som vänster, men spegelvänd.

Ärmar

Lägg upp med grönt på st nr 5 ½, 24 – 24 – 28 – 28 – 32 m och sticka resår med 2 rm, 2 am runt i ca 4 – 4 – 5 – 5 – 5 cm. Byt till st nr 6 och blå. Sticka slätstickning och öka på vartannat v jämnt fördelat till 24 – 28 – 28 – 32 – 32 m. Sätt ett märke i v början (= mitt under ärmen). Fortsätt med slätstickning, **samtidigt** som det ökas 1 m på var sida av märket ca var 3 – 3 ½ – 3 ½ – 4 – 4 cm till det är 40 – 42 – 44 – 48 – 50 m på v och ärmen mäter ca 28 – 31 – 34 – 38 – 44 cm. Maska av.

Montering

Maska eller sy i hop axelsömmarna.

Framkant

Börja nertill på höger framstycke och sticka eller plocka upp med grönt på st nr 5 ½, ca 56 – 61 – 71 – 80 – 88 m längs framstycket, 18 – 20 – 20 – 22 – 22 m i nacken och ca 56 – 61 – 71 – 80 – 88 m ned längs vänster framstycke (det totala maskantalet måste vara delbart med 4+2 maskor). Sticka 1 v slätstickning, därefter resår med 2 rm, 2 am. När framkanten mäter ca 2 cm, stickas 5 – 5 – 6 – 6 – 7 knapphål på vänster framkant, vart över 2 m (knapphål stickas genom att maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v). Det första ca 3 – 3 – 4 – 4 – 4 cm från nedkant, det sista i övergången vid V-hals och de andra med jämnt mellanrum. Sticka till framkanten mäter ca 4 cm. Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt.

Fickor

Lägg upp med blått på st nr 6, 14 – 14 – 16 – 18 – 18 m och sticka: 2 m rätstickning, 10 – 10 – 12 – 14 – 14 m slätstickning och 2 m rätstickning. Fortsätt fram och tillbaka efter denna indelning till fickan mäter ca 10 – 10 – 10 – 12 – 12 cm. Byt till grönt och st nr 5 ½. Sticka 1 v slätstickning, därefter resår med 1

rm, 1 am ca 2 – 2 – 2 ½ – 3 – 3 cm. Maska av med rätt över rätt, och avigt över avigt.

Sticka en motsvarande ficka.

Montering

Sy i ärmarna. Sy på fickorna ca 1 – 1 – 1 – 2 – 2 cm från framkanten och ca 1 cm från resåren. Sy i knappar på höger framkant motsvarande knapphålen på vänster framkant.

Viking Hobbygarn

Tofflor

1309-21

Storlekar efter tovning: one size, dam

Skostorlekar 37/40

GARNALTERNATIV: Viking Hobbygarn (100% Ull), nystan à 50 gr.

Beige nr 907

3 nystan

Blå nr 927

1 nystan

Stickor och tillbehör: Stickor nr 7.

Stickfasthet: (före tovning) 12 m slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

TOFFLOR

Börja bak vid hälen. Lägg upp 34 m med beige på st nr 7 och sticka slätstickning fram och tillbaka till arb mäter ca 20 cm. Börja från rätan, sticka 34 m, lägg upp 6 m = 40 m och fortsätt runt med slätstickning till arb mäter ca 33 cm från uppläggningskant. Minska för tå så här: Sticka 2 m rätt, 2 m rätt tills, upprepa v ut. Sticka 2 v utan minskning. Sticka 1 m rätt, 2 m rätt tills, upprepa v ut. Sticka 2 v utan minskning. Sticka 2 och 2 m rätt tills v ut. Sticka 1 v utan minskning. Klipp av tråden och dra den igenom de resterande 10 m, dra till och fäst ordentligt på avigan.

Sy i hop bak vid hälen.

SKAFT


Plocka eller sticka upp 56 m med beige från rätan, längs kanten av arb. Sticka mönster efter diagrammet. **OBS, det är viktigt att inte strama åt trådarna för mycket bak på mönstret pga tovningen.** Efter mönstret, stickas 2 v avigt med beige. Maskas av.

Sticka den andra toffeln lika.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

TOVNING: Hobbygarn tovar mycket, och måste därför tvättas skonsamt på 30-40 grader fintvätt i max 40 minuter. Prova dig fram med ett stickprov innan du tovar ett helt plagg. Sträck tofflorna i fason medan de fortfarande är våta.

MONSTER



☐ Beige

■ Blått

Viking Hobbygarn

Tofflor

1309-22

Storlek efter tovning : 27 X 14 cm **Skostorlek 37/41**

22 X 11 cm **Skostorlek 31/36**

16 X 9 cm **Skostorlek 26/30**

GARNALTERNATIV: Viking Hobbygarn (100% Ull), nystan à 50 gr.

Vuxen

Färg 1: Röd nr 950 (Lila nr 968) Multi nr 923:

1 nystan.

Färg 2: Lila nr 968 (Brun nr 908) Lila nr 968:

1 nystan.

Färg 3: Gul nr 946 (Beige nr 907) Grön nr 934:

1 nystan.

Färg 4: Cerise nr 965 (Naturvitt nr 902) Ljusblå nr 920:

1 nystan.

Barn stl 26/30

Ljuslila nr 967:

1 nystan

Naturvitt nr 902:

1 nystan

Rosa nr 964:

1 nystan

Ljusblå nr 920:

1 nystan

Barn stl 31/36

Ljusgrå nr 913

1 nystan

Gul nr 946

1 nystan

Cerise nr 965

1 nystan

Svart nr 903

1 nystan

Stickor och tillbehör: Stickor nr 6.

Stickfasthet: (före tovning) 12 m slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

VUXEN

Remsa 1: Lägg upp med färg 1 på st nr 7, 16 m och sticka 32 v rätstickning. Byt till färg 4 och sticka 32 v rätstickning. Byt till

färg 3 och sticka 32 v rätstickning. Byt till färg 2 och sticka 32 v rätstickning. Maska av.

Remsa 2: Lägg upp med färg 3 på st nr 7, 16 m och sticka 32 v rätstickning. Byt till färg 1 och sticka 32 v rätstickning. Byt till färg 4 och sticka 32 v rätstickning. Byt till färg 2 och sticka 32 v rätstickning. Maska av.

Sy ihop remsa 1 och 2 som visas på diagrammet och/eller bild = 1 toffel

Sticka en motsvarande toffel.

BARN

skostorlekar 31/36

Remsa 1: Lägg upp med ljusgrå på st nr 7, 13 m och sticka 26 v rätstickning. Byt till svart och sticka 26 v rätstickning. Byt till cerise och sticka 26 v rätstickning. Byt till gult och sticka 26 v rätstickning. Maska av.

Remsa 2: Lägg upp med cerise på st nr 7, 13 m och sticka 26 v rätstickning. Byt till ljusgrå och sticka 26 v rätstickning. Byt till svart och sticka 26 v rätstickning. Byt till gul och sticka 26 v rätstickning. Maska av.

Sy ihop remsa 1 och 2 som visas på diagrammet och/eller bild = 1 toffel


Sticka en motsvarande toffel.

Barn skostorlekar 26/30

Remsa 1: Lägg upp med ljuslila på st nr 7, 10 m och sticka 20 v rätstickning. Byt till ljusblå och sticka 20 v rätstickning. Byt till rosa och sticka 20 v rätstickning. Byt till naturvitt och sticka 20 v rätstickning. Maska av.

Remsa 2: Lägg upp med rosa på st nr 7, 10 m och sticka 20 v rätstickning. Byt till lila och sticka 20 v rätstickning. Byt till ljusblå och sticka 20 v rätstickning. Byt till naturvitt och sticka 20 v rätstickning. Maska av.

Sy ihop remsa 1 och 2 som visas på diagrammet och/eller bild = 1 toffel.



Sy ihop de 2 remsoarna som visas här (nr = färgnr i beskrivning)

Vik ner i skaften först och äst dem med en säkerhetsnål.

Det blir då enklare att forma toffeln.

Vik den nedersta skaftet under det översta, då blir

hålkappan automatiskt invikta bakom foten. Vik ihop utan

"under hålen" så att höger sida ligger över vänster sida.

Ta upp läggningsskanten på remsa 1 och vrid runt den och sy ihop den ängs utan till höger sida".

Se hjälpbild på sida 4 i katalogen.

Sy ihop över på foten med upp läggningsskanten på remsa 2.

Sy de sömmarna på varje sida fram.

Sticka en motsvarande toffel.

TOVNING: Hobbygarn tovar mycket, och måste därför tvättas skonsamt på 30-40 grader fintvätt i max 40 minuter. Prova dig fram med ett stickprov innan du tovar ett helt plagg. Sträck tofflorna i fason medan de fortfarande är våta.

Viking Hobbygarn

Sittunderlag, uggle

1309-23

Storlek före tovning: 50 x 40 cm

Storlek efter tovning: 40 x 30 cm

GARNALTERNATIV: Viking Hobbygarn (100% Ull), nystan à 50 gr.

Brun nr 908 : 2 nystan

Beige nr 907 : 1 nystan

Vitt nr 902 : 1 nystan

+ gult restgarn

Stickor och tillbehör: Stickor nr 7.

Stickfasthet: (före tovning) 12 m slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

ÖKNING OCH MINSKNING

Öka 1 m: Sticka till det är 2 m kvar på stickan. Öka 1 m i den 1:a maskan. Sticka den sista m rätt.

Öka 2 m: Sticka till det är 3 m kvar på stickan. Öka 1 m i den 1:a m och 1 m i den 2:a m. Sticka den sista m rätt.

Minska 1 m: Sticka till det är 3 m kvar på stickan. Sticka 2 m rätt tills, därefter den sista m rätt.

Minska 2 m: Sticka till det är 5 m kvar på stickan. Sticka 2 m rätt tills, 2 m rätt tills och sticka den sista m rätt.

Öka och minska alltid bar på slutet av varvet. Sticka alltid den 1:a maskan. Varje ökning och minskning gäller 2 ggr (=1 gång i var sida).

Lägg upp med brun på st nr 7, 18 m och rätstickning fram och tillbaka. Efter 2 v rätstickning börjar man att öka så här: 2 m 2 ggr och 1 m 6 ggr. Sticka 2 v rätstickning. Öka därefter 1 m 1 gång. Sticka 2 v rätstickning och öka 1 m 1 gång. Det är nu 42 m på v. Sticka nu 86 v rätstickning över alla m efter sista ökningen. Minska nu för öron. Dela arb i 2 delar med 21 m till var del.

Minska nu: 2 m 1 gång, därefter 1 m till det är 1 m kvar på v. Klipp av tråden och sticka ett motsvarande öra.

Ögon

Lägg upp med naturvitt på st nr 7, 5 m och sticka rätstickning, fram och tillbaka. Efter 2 v rätstickning börja öka så här: 2 m 2 ggr och 1 m 3 ggr. Sticka 2 v rätstickning. Öka därefter 1 m 1 gång. Det är nu 21 m på v. Sticka 12 v rätstickning över alla m efter sista ökning.

Minska nu: 1 m 1 gång. Sticka 2 v rätstickning. Minska därefter 1 m 3 ggr och 2 m 2 ggr. Det är nu 5 m kvar på v. Maska av. Sticka ett motsvarande öga.

Vingar

Lägg upp med beige på st nr 7, 2 m och sticka 2 v rätstickning, fortsatt med rätstickning och öka (på vingarna ska det endast öka och minskas i ena sidan): 1 m på slutet av **vartannat v** 13 ggr. Sticka 2 v rätstickning över alla 15 m. Sticka nu 12 m rätt, vänd och sticka 12 m rätt tillbaka. Vänd och sticka 9 m rätt, vänd och sticka 9 m rätt tillbaka. Fortsätt att vända med 3 m mindre för varje gång till det är 3 m kvar. Sticka 2 v rätstickning över alla 15 m. Sticka nu 3 m, vänd och sticka 3 m rätt tillbaka. Sticka 6 m rätt, vänd och sticka 6 m rätt tillbaka. Fortsätt att vända med 3 m mer för varje gång till det är 15 m kvar. Sticka 2 v rätstickning

över alla m. Minska nu 1 m på slutet av varvett v till det är 2 m kvar på v. Mask av.

Sticka en motsvarande vinge.

Montering

Sy på ögon och vingarna.

TOVNING: Hobbygarn tovar mycket, och måste därför tvättas skonsamt på 30-40 grader fintvätt i max 40 minuter. Prova dig fram med ett stickprov innan du tovar ett helt plagg. Sträck tofflorna i fason medan de fortfarande är våta.

Viking Hobbygarn

Sittunderlag, får

1309-24

Storlek efter tovnig: ca 50 x 30 cm

GARNALTERNATIV: Viking Hobbygarn (100% Ull), nystan à 50 gr.

Naturvitt nr 902 :

3 nystan

Mörkgrå nr 915 :

1 nystan

Stickor och tillbehör: Stickor nr 7.

Stickfasthet: (före tovnig) 12 m slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

ÖKNING OCH MINSKNING

Öka 1 m: Sticka till det är 2 m kvar på stickan. Öka 1 m i den 1:a maskan. Sticka den sista m rätt.

Öka 2 m: Sticka till det är 3 m kvar på stickan. Öka 1 m i den 1:a m och 1 m i den 2:a m. Sticka den sista m rätt.

Minska 1 m: Sticka till det är 3 m kvar på stickan. Sticka 2 m rätt tills, därefter den sista m rätt.

Minska 2 m: Sticka till det är 5 m kvar på stickan. Sticka 2 m rätt tills, 2 m rätt tills och sticka den sista m rätt.

Öka och minska alltid bar på slutet av varvet. Sticka alltid den 1:a maskan. Varje ökning och minskning gäller 2 ggr (=1 gång i var sida).

KROPPEN

Lägg upp med naturvitt på stickor nr 7, 18 m och sticka rätstickning fram och tillbaka (rätstickning = rätt på alla varv). Efter 2 v rätstickning börjar man att öka så här: 2 m 2 gånger och 1 m 10 gånger. Sticka 2 v rätstickning. Öka därefter 1 m 1 gång. Sticka 2 v rätstickning och öka 1 m 1 gång. Det är nu 50 m på varvet. Sticka nu 88 v rätstickning över alla m efter sista ökningen.

Minska nu: 1 m 1 gång, sticka 2 v rätstickning. Minska 1 m 1 gång, sticka 2 v rätstickning. Minska därefter 1 m 10 gånger och 2 m 2 gånger. Det är nu 18 m på varvet. Mask av.

FÅRHUVUD

Lägg upp med mörk grått på st nr 7, 4 m och sticka rätstickning fram och tillbaka. Efter 2 v rätstickning börjar man att öka, så här: 2 m 2 gånger och 1 m 1 gång. Sticka 2 v rätstickning. * Öka 1 m och sticka 6 v rätstickning *. Upprepa från * till * 5 gånger. Öka vidare 1 m, 4 gånger. Lägg nu upp för öronen, 7 m 1 gång, därefter 2 m 4 gånger. Sticka 2 v rätstickning över alla maskorna. På nästa varv stickas så här: Sticka 18 m rätt, 2 m rätt tills, 2 m rätt tills, 18 m rätt, 2 m rätt tills, 2 m rätt tills och 18 m rätt. Sticka 1 varv rätt tillbaka. Sticka 18 m rätt, 2 m rätt tills, 18

m rätt, 2 m rätt tills och 18 m rätt. Sticka 1 v rätt tillbaka. Mask av.

FÖTTERNA

Lägg upp med mörk grått på stickor nr 7, 2 m och öka 1 m 2 gånger = 6 m. Sticka 24 v rätstickning fram och tillbaka. Mask av. Sticka 3 motsvarande fötter.

MONTERING

Sy på huvudet och fötterna innan tovnig.

TOVNING: Hobbygarn tovar mycket, och måste därför tvättas skonsamt på 30-40 grader fintvätt i max 40 minuter. Prova dig fram med ett stickprov innan du tovar ett helt plagg. Sträck tofflorna i fason medan de fortfarande är våta.

Viking Hobbygarn

Sittunderlag, hjärta

1309-25

Storlek efter tovnig: ca 53 X 39 cm

GARNALTERNATIV: Viking Hobbygarn (100% Ull), nystan à 50 gr.

Röd nr 960 :

3 nystan

Stickor och tillbehör: Stickor nr 7.

Stickfasthet: (före tovnig) 12 m slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

ÖKNING OCH MINSKNING

Öka 1 m: Sticka till det är 2 m kvar på stickan. Öka 1 m i den 1:a maskan. Sticka den sista m rätt.

Öka 2 m: Sticka till det är 3 m kvar på stickan. Öka 1 m i den 1:a m och 1 m i den 2:a m. Sticka den sista m rätt.

Minska 1 m: Sticka till det är 3 m kvar på stickan. Sticka 2 m rätt tills, därefter den sista m rätt.

Minska 2 m: Sticka till det är 5 m kvar på stickan. Sticka 2 m rätt tills, 2 m rätt tills och sticka den sista m rätt.

Öka och minska alltid bar på slutet av varvet. Sticka alltid den 1:a maskan. Varje ökning och minskning gäller 2 ggr (=1 gång i var sida).

Lägg upp på st nr 7, 2 m och sticka rätstickning fram och tillbaka. Efter 2 v rätstickning börja öka så här: 1 m 2 ggr, därefter 2 m 17 ggr = 74 m på v. Öka därefter 1 m 11 ggr, sticka 2 v rätstickning och öka 1 m 1 gång = 98 m på v. Sticka 16 v rätstickning över alla m.

Minska nu: 1 m 1 gång, sticka 2 v rätstickning. Minska 1 m 11 ggr. Dela arb i 2 delar med 37 m till var del, och sticka var del för sig. Minska vidare med 1 m 1 gång, därefter 2 m 5 ggr och 4 m 1 gång. Det är nu 7 m på v. Mask av. Sticka den andra delen lika.

TOVNING: Hobbygarn tovar mycket, och måste därför tvättas skonsamt på 30-40 grader fintvätt i max 40 minuter. Prova dig fram med ett stickprov innan du tovar ett helt plagg. Sträck tofflorna i fason medan de fortfarande är våta.

Viking Hobbygarn

Sittunderlag m/raglan

1309-26

Storlek före tovning : 50 x 40 cm

Storlek efter tovning : 40 x 30 cm

GARNALTERNATIV: Viking Hobbygarn (100% Ull),
nystan à 50 gr.

Multi nr 912
Blå nr 927

3 nystan
1 nystan

Stickor och tillbehör: Stickor nr 7.

Stickfasthet: (före tovning) 12 m slätstickning på st nr 7 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

Lägg upp med blått på st nr 7, 264 m och sticka 1 v rätt. Sätt ett märke efter 78 m, efter 54 m, efter 78 m och till slut efter 54 m (= i slutet av v). Sticka 8 v rätstickning (1:a v är redan stickat), fram och tillbaka, **samtidigt** som det minskas som för raglan så här: Sticka 2 m rätt tills. *Sticka till 2 m före nästa märke och lyft nästa m, sticka 1 m rätt och dra den lyfta m över. Sticka 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v ut, **men** sluta v med att lyfta 1 m, sticka 1 m rätt och dra den lyfta m över. Upprepa minskningen på vartannat v från rätan. Fortsätt runt och sticka 1 v med blått (fortsätt att minska som förut). Byt till multi och fortsätt att minska till det är 56 m kvar på v. Dela m i 2 och maska i hop 28 m (= mitt på sittunderlaget). Fäst alla lösa trådar.

TOVNING: Hobbygarn tovar mycket, och måste därför tvättas skonsamt på 30-40 grader fintvätt i max 40 minuter. Prova dig fram med ett stickprov innan du tovar ett helt plagg. Sträck tofflorna i fason medan de fortfarande är våta.

Viking Hobbygarn

Poncho och mössa

1309-27

Storlek poncho : barn

Mössa, huvudvidd : 43 – 46 – 49 cm

GARNALTERNATIV: Viking Hobbygarn (100% Ull),
nystan à 50 gr.

Rosa nr 964 :

8 nystan

Stickor och tillbehör: Stickor nr 6.

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Mönster A: *12 v rätt, 12 v avigt*. Upprepa från * till *.

PONCHO

Lägg upp på st nr 6, 170 m och sticka 24 v rätstickning runt (= 1 v rätt, 1 v avigt). Sticka därefter mönster A, som upprepas 2 ggr. Fortsätt med slätstickning, samtidigt som det minskas så här: *Sticka 8 m, 2 m rätt tills*. Upprepa från * till * v ut. Minska så här med 1 maska mindre mellan minskningarna på vartannat v till det är 68 m på v. Sticka 1 v slätstickning. Sticka rätstickning runt i 12 cm. Maska av.
Tvätta en snodd på ca 110 cm färdig längd. Trä snodden genom v före halskanten. Gör 2 pom-pomer (bollar) och fäst i var ände av snodden.

MÖSSA

Lägg upp på st nr 7, 60 – 64 – 68 m och sticka 24 v rätstickning, runt. Sticka därefter mönster A, som upprepas. När mössan mäter ca 26 cm, minska för topp, så här: Sticka 2 och 2 m rätt tills. Sticka 1 v. Upprepa minskningen på vartannat v till det återstår 8 – 8 – 9 m på v. Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan.
Fäst en stor pom-pom (boll) i toppen.

Viking Hobbygarn

Krage och mössa

1309-28

Storlekar Pike
huvudvidd: 46 cm

GARNALTERNATIV: Viking hobbygarn (100% ull), nystan
à 50 gr.

Mörklila nr 968:

2 nystan

Ljuslila nr 967:

1 nystan

Naturvitt nr 902:

1 nystan

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 6.

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

KRAGE

Lägg upp 56 m med mörklila. Sticka 12 cm runt i resår med 2 rm, 2 am. Sätt 8 märken runt (märket sätts runt 1 maska) med 6 m mellan vart märke. Fortsätt runt i slätstickning och öka 1 m på var sida av märket på var 4:e v 2 ggr, och vidare vartannat v 3 ggr, **men** samtidigt stickas det ränder så här: 4 v mörk lila, 2 v ljuslila, 2 v vitt, 2 v mörklila, 2 v ljuslila, 2 v vitt. Fortsätt nu med ljuslila till arb är färdig stickat. När det är 136 m på v minska markeringsmaskorna en och en (= 8 m avmaskade på v). De resterande 16 m till var spets stickas i slätstickning (de första och sista 2 m på v stickas hela tiden rätt = kantmaskor). Minska i början av varje v genom att sticka 2 m, minska nästa 2 genom att sticka 2 m vridet rätt tills (2 m avigt tills på avigsidan). Sticka så här till det är 5 m kvar på v. Minska nu genom att sticka 1 m rätt, lyft 1 m - 2 m rätt tills, dra den lyfta m över – sticka 1 m rätt = 3 m. Vänd och minska på sista v så här: Lyft av 1 m, sticka nästa 2 m rätt tills, dra den lyfta m över. Klipp av tråden och trä den genom sista m. Fäst på avigan. Sticka alla «spetsarna» på detta sätt.

MÖSSA

Lägg upp 60 m med mörklila på st nr 6. Sticka 10 cm resår med 2 rm, 2 am. Sticka 1 v slätstickning och öka jämnt fördelat till 64 m. Sticka nu ränder så här: 2 v ljuslila, 2 v vitt, 2 v mörklila, 2 v ljuslila, 2 v vitt. Fortsätt nu med ljuslila till arb är färdig stickat. När arb mäter ca 20 cm minska det för topp på vartannat v genom att sticka 2 m rätt, 2 m rätt tills v runt. Sticka lika vid nästa minskning, men med 1 m mindre mellan var minskning till det är 32 m kvar. Sticka 2 och 2 m rätt tills v runt. Sticka 1 v rätt och upprepa sista minskningen = 8 m. Klipp av tråden och trä den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan.

Viking Hobbygarn

Halsduk och mössa

1309-29

Storlekar: 2/4 – 6/10 år
Huvudvidd : 47 – 50 cm

Halsduk: 15 X 150 – 18 X 160 cm
GARNALTERNATIV: Viking Hobbygarn (100% Ull),
nystan à 50 gr.

MÖSSA

Multi nr 969 : 2 - 2 nystan

HALSDUK

Multi nr 969: 6 - 7 nystan

Stickor och tillbehör: Stickor nr 5 ½ och nr 6.

Stickfasthet: 14 m slätstickning på st nr 6 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

MÖSSA

Lägg upp på st nr 5 ½, 64 – 68 m och sticka resår med 2 rm, 2 am runt ca 7 – 8 cm. Byt till st nr 6 och slätstickning. När mössan mäter ca 24 – 26 cm, minskas för topp så här: Sticka 2 och 2 m rätt tills. Sticka 1 v slätstickning. Upprepa minskningen till det är 16 - 17 m kvar på stickan. Sticka 1 v och upprepa minskningen. Det är nu 8 – 9 m på stickan. Klipp av tråden och trä den igenom maskorna, dra till och fäst tråden på avigan. Gör en stor pom-pom (boll) och sy fast i toppen på mössan.

HALSDUK

Lägg upp på st nr 6, 42 – 52 m och sticka slätstickning, **runt** till arb mäter ca 150 – 160 cm, eller till alla nystan är färdig stickat (OBS! Se till att det finns nog med garn till fransar). Maska av. Om önskas fäst på ca 12 fransar i dubbelt garn. Fransarna knyts igenom på bägge sidor så att halsduken blir platt i bägge ändar. Var frans ska vara ca 12 cm färdig längd.