

VIKINGKATALOG 1207

Viking Eko Alpaca-Fox4you

Tröja

1207-1

Storlekar:	one size
Övervidd ca:	120 cm
Hellängd ca:	44 cm
Ärmlängd ca:	16 cm
GARNALTERNATIV: Viking Eko alpaca (100% alpaca) a 100 gr härva, Viking Odin (100% ull, superwash), a 100 gr nystan.	

Eko alpaca:

Grå nr 415 6 härvor

Viking Fox4you:

Nr 510 2 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 5.

Stickfasthet: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Byta/ fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

TRÖJA:

Lägg upp med grått på st nr 5, 216 m och sticka runt 10 v rätt, 10 v avigt. Sätt en markering i var sida med 109 m till framstycke och 107 m till bakstycket. Sticka: 7 rm, * 2 m rätt tills, 1 omslag, 16 rm*. Upprepa från *-* v ut, avsluta med 9 rm. I dessa 12 hål som nu bildats ska det sättas ihop med eko alpaca (se bild). Börja på avigsidan och trä en tråd genom hålet, runt kanten nertill och upp i hålet igen. Upprepa 3 ggr i vart hål. Knyt ihop ändarna på avigsidan. Sticka mönster A, som upprepas till mönstret mäter 18 cm. Minska 9 m i var sida, 4 m före markering, och 5 m efter markeringen (då blir mönstret lika på båda sidor). Lägg arbetet åt sidan medan ärmarna stickas.

Ärmar:

Lägg upp med grått på st nr 5, 126 m och sticka runt 10 v rätt, 10 v avigt. Sätt en markering runt en maska i början på varvet (= mitt under ärmen). Sticka nu 7 rm * 2 m rätt tills, 1 omslag, 16 rm* Upprepa från *-* v ut och avsluta med 9 rm. Sätt ihop med eko alpaca lika som på bälgen. Sticka mönster A, som upprepas. Sticka till ärmen är lika lång som bälgen. Minska 9 m mitt under ärmen, ca 4 m på var sida om mittmaskan. Lägg arbetet åt sidan och sticka den andra ärmen på samma sätt.

Ok:

Sätt in alla delar på samma rundsticka nr 5. Sätt en ärm över var avmaskade m i var sida av bälgen = 432m. Sätt en markering i var sammanfogning. Fortsätt med mönster A, samtidigt som det minskas för raglan så här: Sticka till 2 m före markeringen, sticka 2 m rätt tills, lyft nästa m, 1 rm och dra den lyfta m över. Upprepa denna minskning i alla 4 sammanfogningar på vartannat v till det är 112 m på v. På

nästa v justera maskantalet till 108 m. Börja på höger axel och sticka 7 rm, * 2 m rätt tills, 1 omslag, 16 rm*. Upprepa från *-* v ut och avsluta med 9 rm (i dessa hål ska du sätta in ekoalpaca som på bälgen). Sticka nu 2 v avigt, 1 v rätt, 1 v avigt. På nästa v stickas * 2 m rätt tills, 1 omslag *. Upprepa från *-* v ut (i denna hålrad ska det träs en snodd i). Sticka nu 1 v avigt, 1 v rätt, 3 v avigt och till slut 8 v slätstickning. Maska av. Sätt samman en eko alpaca tråd genom vart hål lika som på bälgen och ärmarna. Tvinna en snodd på ca 90 cm.

Virkad boll:

Virka 4 lm i grått med eko alpaca på virknål nr 4 och sätt samman till en ring. OBS! Avsluta alla v med 1 sm i fm, och virka alla fm i bakre öglan i fm från föregående v.

Varv 1: 8 fm i ringen

Varv 2: 2 fm i var fm från föregående v = 16 m

Varv 3 och 4: 16 fm

Varv 5: (1 fm, 2 fm i samma m), upprepa från (till) v ut = 24 m

Varv 6: 24 fm

Varv 7: (2 fm, hoppa över 1m, 1 fm i nästa m), upprepa från (till) v ut = 16 m


Varv 8 och 9: 16 fm

Varv 10: (fm, hoppa över 1 m, 1 fm i nästa m), upprepa från (till) v ut = 8 m

Fyll bollen med vadd.

Varv 11: Virkas som v 10 = 4 m. Klipp av tråden och trä den genom öglan. Fäst trådarna genom att sy några stygn fram och tillbaka genom bollen.

Mönster A




□ = Avigt

□ = rätt

o = 1 omslag

l = lyft 1 m, sticka 1m, dra den lyfta m över

I = 2 m rätt tills



Trä med Fox4you, börja från avigan. Fäst tråden och börja i hålet nere till vänster. Följ bilden, de horisontella m ska ligga bak på arbetet, de på diagonalen ska ligga framför arbetet. Fäst tråden på avigan. Börja nertill igen på nästa v.

Viking Eko Alpaka-Fox4you

Kofta

1207-2

Storlekar	x small	small	medium	large	x large	xx large
Övervidd:	85	90	95	102	11	118 cm
Hellängd:	63	64	65	66	66	67 cm
U-ärmlängd:	48	49	50	50	51	52 cm

GARNALTERNATIV: Viking eko alpaka (100% alpaka) a 100 gr härva, Viking Odin (100% ull, superwash), a 100 gr nystan.

Eko alpaka:

Grå nr 415 10 10 11 11 12 12 härvor

Fox4you

Lj.grå nr 512 2 3 3 3 3 3 nystan

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 5 + rundsticka nr 8 till fox4you päls garnet.

Stickfasthet eko alpaka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

Stickfasthet Fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Byta/ fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

KOFTA:

Lägg upp 188-196-208-220-236-248 eko alpaka och st nr 5. Sticka rätstickning och sätt markeringar i var sida med 94-98-104-110-118-124 m till bakstycket och 47-49-52-55-59-62 m till vart framstycke. Fortsätt i rätstickning men minska 1 m på var sida om markeringarna i var sida på vart 8:e v tot 9 ggr i var sida = 152-162-172-184-198-212 m på v. Sticka rakt upp till arbetet mäter ca 43-43-43-43-42-42 cm. Mask av 10 m i var sida (5 m på var sida om markeringen). Lägg arb åt sidan medan ärmarna stickas.

Ärmar

Lägg upp 22-22-24-24-26-26 m med fox4you och st nr 8. Sticka rätstickning fram och tillbaka. Sticka tot 12 v. Byt till eko alpaka och st nr 5. Öka 1 m i var m v runt = 44-44-48-48-52-52 m. Fortsätt fram och tillbaka i rätstickning samtidigt som det ökas 1 m i var sida på var 2,5-2-2,5-2-2-2 cm till tot 76-80-82-86-90-94 m. Mask av 5 m i var sida. Sätt över rest m på en hjälpsticka. Sticka den andra ärmen lika.

Ok:

Sätt in alla m på samma rundsticka, var ärm placeras över de avmaskade m i var sida = 264-282-296-316-338-360 m på v. Fortsätt fram och tillbaka över alla m i rätstickning men minska för raglan så här: Sticka till 3 m före markeringen, 2 m vridet rätt tills, 2 rm, 2 m rätt tills. Fortsätt så här på vartannat v i alla 4 sammanfogningar tot 22-24-25-27-29-31 ggr = 88-90-96-100-106-112 m på v. Sticka 12 v rätstickning utan minskning. Minska på nästa v jämnt fördelat till 73-73-77-79-81-85 m. Fortsätt i resår med 1 rm, 1 am fram och tillbaka i 3 cm.

Fortsätt med luvan så här: Sticka 1 v rätt från rätan och öka jämnt fördelat till 86-86-86-92-92-92 m. Fortsätt fram och tillbaka i rätstickning till arb mäter ca 27 cm. Sätt m på en hjälpsticka och maska ihop toppen.

Kant runt luvan fram:

Plocka eller sticka upp ca 68 m längs luvan med fox4you päls garn och på st nr 8 (+ 5 m längs resårkanten i var sida). Sticka 10 v rätt fram och tillbaka. Mask av. Tvinn en snodd i grått. Borsta upp kanten och vik den sedan dubbelt mot avigan (lägg i den tvinnade snodden innan det sys) och sy fast den med lösa stygn. Det blir snyggast om det sys med sytråd.

Montering:

Sy ihop under ärmarna och fäst alla lösa trådar snyggt på avigan. Sy på 3 st duffelhakar fram (se bild).

Stickad tofs i Fox4you:

Lägg upp 4 m på strumpstickor nr 8. Sticka 1 v runt och öka nu 1 m i var m v runt till 8 m. Öka igen på nästa v med 1 m i var m till 16 m. Sticka 1 v rätt. Öka därefter i varannan m till tot 24 m. Sticka 4 v slätstickning. Minska genom att sticka 1 rm, 2 m rätt tills v runt = 16 m. Minska nu genom att sticka 2 m rätt tills till det är 8 m. Sticka 1 v rätt och minska likadant igen på nästa v = 4 m. Klipp av tråden och trä den genom rest m. Vänd ev avigsidan ut (ibland blir pälsen snyggare på avigan). Dra till och fäst ordentligt på avigan. Trä en tråd genom uppläggnings m och dra till ordentligt. Använd tråden till att fästa tofsen i spetsen på luvan.

Viking Eko Alpaka-Fox4you

Väst

1207-3

Storlek:	Dam
Övervidd ca:	90 cm
Hellängd ca:	85 cm

GARNALTERNATIV: Viking eko alpaka (100% alpaka) a 100 gr härva, Viking Odin (100% ull, superwash), a 100 gr nystan.

Eko alpaka:

Svart nr 404: 10 härvor

Fox4you

Svart nr 102 2 nystan

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 5 + rundsticka nr 8 till fox4you + virknål nr 6-7 mm.

Stickfasthet eko alpaka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

Stickfasthet fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Byta/ fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

OBS! VÄSTEN STICKAS I 2 SIDOSTYCKEN.**Höger sida:**

Börja med höger sidostycke så här: Lägg upp 71 m med eko alpaca och st nr 5. Sticka 4 cm fram och tillbaka med mosstickning (1 rm, 1am växelvis över varandra på varje v). Fortsätt med mönster så här: 5 m mosstickning - mönster efter diagrammet som upprepas 7 ggr i bredd - avsluta med 5 m mosstickning som visas i diagrammet. Fortsätt fram och tillbaka med denna indelning men öka 1 m innanför den första och sista ”mönsterflätan” som förklaras på diagrammet var 5:e cm. När arb mäter ca 60 cm delas arb genom att maska av den mittersta m för ärmhål. Sticka färdigt var del för sig.

Bakstycke:

Fortsätt fram och tillbaka som förut. När alla ökningarna i sidan är färdiga (tot 17 ggr = 34 m) och det är 105 m på v, stickas rakt upp till arb mäter 85 cm och ärmhålet mäter ca 25 cm. Maska av.

Framstycke:

Sticka och öka lika som på bakstycket till arb mäter ca 76 cm. Minska till första knapphållet på framkanten genom att sticka 2 m, maska av 2 m (dessa läggs upp igen på nästa v). När arb mäter ca 78 cm och ärmhålet mäter ca 18 cm maska av för halsringningen så här: Börja från rätan och sticka 5 m mosstickning (framkant) - 6 m mönster- maska av de nästföljande 17 m - sticka de resterande m i mönster. Sticka var sida för sig. Börja med m till axel och fortsätt maska av för halsringning på vartannat v med 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång. Fortsätt rakt upp till arb mäter lika långt som bakstycket. Maska av. Sticka den andra sidan med motsvarande minskning men när det återstår 2 cm från hellängd maskas det av till knapphål så här: Sticka 2 m, maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v. Sticka till arb mäter lika som bakstycket. Maska av.

Vänster sida:

Stickas lika som höger **men hela stycket stickas i mosstickning utan mönster.**

OBS! Halsringningen avmaskas i motsatt sida i förhållande till höger framstycke så att den kommer över varandra under montering (se bild). Akta knapphållet på framstycket.

Montering:

Sy ihop axlarna fram till halsringning i bägge sidor. Lägg styckena över varandra och sy ihop bak i nacken (här läggs styckena över varandra). Börja överst och virka från avigan med fox4you och virknål nr 6. Virka en kant med fm ned längs hela framstycket (se till så inte kanten blir för stram eller för lös).


Halskant:

Börja från rätan på höger framstycke och plocka eller sticka upp ca 120 m med Eko alpaca och st nr 5. (Plocka upp längs halsavmaskningen på höger framstycke, längs nacken och ned längs halskanten på vänster sida). Sticka rätt tillbaka. Byt till st nr 8 och Fox4you. Sticka 1 v rätt samtidigt som det stickas 2 och 2 m rätt tills = 60 m. Sticka rätstickning fram och

tillbaka till bägge nystanen är färdigstickade. OBS! Se till så det är tillräckligt med garn att maska av med!

Sy i 2 knappar i vänster framstycke (överst vid halsavmaskningen). Sy i 2 knappar på samma sätt på höger framstycke **men på UNDERSIDAN, (avigan).**

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.




□ = rätt (rätt på rätan, avigt på avigan)

▣ = avigt (avigt på rätan, rätt på avigan)

◻ = 1 omslag

■ = lyft 1 m (som om den skulle stickas rätt), 2 m rätt tills, dra den lyfta m över



Viking Eko Alpacka-Fox4you

Väst

1207-4

Storlek: medium/large
Övervidd ca: 108 cm
Hellängd ca: 65 cm

GARNALTERNATIV: Viking eko alpacka (100% alpacka) a 100 gr härva, Viking Odin (100% ull, superwash), a 100 gr nystan.

Eko alpacka:

Naturvitt nr 402: 7 härvor

Fox4you

Naturvitt nr 705 2 nystan

Stickor och tillbehör: rund och strumpstickor nr 5 + rundsticka nr 8 till fox4you + virknål nr 4 mm.

Stickfasthet eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

Stickfasthet fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Byta/ fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

Väst:


Börja vid ena framstycket och lägg upp 52 m i eko alpacka på st nr 5. Sticka 1 rm, 1 am fram och tillbaka 4 v, fortsatt med mönster så här: Sticka mönster I efter diagrammet- mönster II- mönster III (=mitten) – mönster II – mönster IIII. Fortsätt fram och tillbaka med denna indelning till arbetet mäter 65 cm. Lägg arb åt sidan och sticka 1 framstycke till på samma sätt. Sätt in båda framstyckena på samma sticka och lägg upp 25 m mellan dessa (nacke). Dessa stickas i slätstickning. Fortsätt med mönster som förut i var sida. Sticka till arbetet mäter ca 63 cm från upplägget för nacken. Sticka 4 v i resår med 1 rm, 1a m. Maska av i resår.

Framkanter i Fox4you:

Lägg upp 5 m med koala pälsgrå och st nr 8. Sticka fram och tillbaka i rätstickning till arbetet mäter mitt bak (sträck inte arb när det mäts). Maska av. Sticka den andra framkanten lika. Sy fast pälskanten längs framkanterna och sy ihop den mitt bak, bäst att sy med vanlig sytråd.


Virka 4 hakor/öglor till duffelknappar så här: Virka 16 lm med Eko alpacka och virknål nr 4 mm. Vänd och virka fm tillbaka. Använd trådarna till att fästa öglan i sidan på framstyckena. Sy 2 st duffelknappar i var sida (ärmhålet ska vara ca 30 cm)

MÖNSTER III




Börja här

MÖNSTER IIII




Börja här

MÖNSTER II



Börja här

MÖNSTER I



Börja här

□ = rätt (rätt på rätan, avigt på avigan)

▣ = avigt (avigt på rätan, rätt på avigan)

▤ = sätt 4 m på hiälsticka förarb. 4 rm. sticka m på hiälstickan rätt

▥ = sticka 2 m rätt framför den första m (utan att ta av m från stickan). sticka därefter 1 m rätt. Lvt av båda m från stickan.

▦ = sätt 2 m på hiälsticka framför arb. 2 rm, sticka m från hiälstickan rätt.

▧ = sätt 2 m på hiälsticka bakom arb. 2 rm, sticka m från hiälstickan avigt

▨ = sätt 2 m på hiälsticka framför arb. 2 am, sticka m från hiälstickan rätt

▩ = sätt 2 m på hiälsticka bakom arb. 2 rm, sticka m strikk m fra hieloeo rett.

Viking Eko Alpacka-Fox4you

Tunika och väska 1207-5

Storlek: x small	small	medium	large	x large	xx large
Övervidd: 85	90	95	102	110	118 cm
Hellängd: 76	78	80	81	82	83 cm

GARNALTERNATIV: Viking eko alpacka (100% alpacka) a 100 gr härva, Viking Odin (100% ull, superwash), a 100 gr nystan.

TUNIKA

Eko alpacka

Beige nr 407 5 6 6 6 7 7 härvor

Fox4you

Beige nr 705 4 4 4 5 5 5 nystan

VÄSKA

Fox4you

Beige nr 705 4 nystan

Stickor och tillbehör: rundsticka nr 4,5, nr 5 och nr 8 + kedja, dekorknapp och tryckknapp till väska

Stickfasthet eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

Stickfasthet fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Byta/ fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

Tunika

Lägg upp med Eko alpacka och beige på st nr 4,5, 192-202-210-224-238-252 m. Sticka 4 cm runt i slätstickning. Sticka en hålrad genom att sticka 2 m rätt tills, 1 omslag som upprepas v ut = vikkant. Sticka 4 cm slätstickning. Byt till st nr 5. Sätt en markering i var sida med 96-101-105-112-119-126 m till var del. Fortsätt rakt upp i slätstickning. När arb mäter 24-25-26-26-26 cm från vikkanten, minska 1 m på var sida av markeringen genom att sticka 2 m vridet rätt tills före markering och 2 m rätt tills efter markering = 4 m minskat på v. Upprepa denna minskning var 3:e cm, 10 ggr (lika för alla stl) = 152-162-170-184-198-212 m på v. När arb mäter 56-57-58-58-58-58 cm (eller önskad längd före ärmavmaskning), maska av 8-8-8-10-10-10 m i var sida för ärmhål = 4-4-4-5-5-5 m på var sida om markering.

Ok

På nästa v lägg upp 54-58-62-66-70-74 nya m över vart ärmhål för ärmar. Det är nu 244-262-278-296-318-340 m på v. Byt till Fox4you och st nr 8. Fortsätt i slätstickning med 4 v Fox4you och **3 cm** Eko alpacka växelvis, **samtidigt minskas** jämnt fördelat 21-23-22-23-25-24 m på första v av varje kvalitetsbyte= 8-8-9-9-9-10 minskningar och det är 76-78-80-89-93-100 m på v. Sticka till arb mäter hellängd och oket mäter ca 20-21-22-23-24-25 cm (OBS! avsluta med 3 cm Eko alpacka).

Halskant

Byt till Fox4you och st nr 8 och sticka 6 v slätstickning men på 1:a v minskas jämnt fördelat till 42-44-46-50-52-54 m.

Maska av. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Väska

Lägg upp 46 m med Fox4you på minsta rundsticka nr 5.

Sticka runt i slätstickning till arb mäter ca 22 cm. Maska av 33m, fortsätt fram och tillbaka med räta maskor till arb mäter 11 cm från avmaskningen. Maska av de rest m. Lägg arb dubbelt i botten, se till så pälshåren ligger medhårs. Fäst på en axelrem på insidan på var sida av väskan. Vik över locket så den täcker halva väskan, sy fast en tryckknapp på insidan av locket och en dekorknapp på utsidan av väsklocket.

Viking Eko Alpacka-Fox4you

Kofta 1207-6

Storlek: small	medium	large	x large	xx large
Övervidd: 93	100	110	120	130 cm
Hellängd: 60	61	62	62	62 cm
Ärmlängd: 48	50	50	52	52 cm

GARNALTERNATIV: Viking eko alpacka (100% alpacka) a 100 gr härva, Viking Odin (100% ull, superwash), a 100 gr nystan.

Eko alpacka:

Vitt nr 402 ca 4 5 5 6 6 härvor

Grå nr 415ca 3 4 4 4 5 härvor

Vin nr 404 ca 1 1 1 1 1 härvor

Fox4you

Färg nr 706 ca 2 2 2 2 2 nystan

Stickor och tillbehör: rund och strumpsticka nr 4,5, 5 och parst nr 8+ 6 st knappar

Stickfasthet eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

Stickfasthet fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Byta/ fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

Kofta:

Lägg upp på st nr 5 och grå 163-181-199-217-235 m, sticka resår med 1rm, 1am till kanten mäter ca 4 cm. OBS! Om du önskar klippa upp plagget avslutningsvis lägg då upp 3 m mitt fram som hela tiden stickas avigt i grundfärgen. Dessa är för att klippa upp i. Beskrivningen fortsätter att förklara utan uppklipp men mönstret stickas likadant runt till bägge delar. Sätt markeringar i bägge sidor med 85-93-103-111-121 m till bakstycke och 39-44-48-53-57 m till vart framstycke. Fortsätt fram och tillbaka med mönster I efter diagrammet. När arb mäter ca 38-38-38-37-36 cm, delas arbetet vid sidomarkeringarna och var del stickas för sig (OBS! om du tänkt klippa upp, fortsätt runt upp till halsavmaskningen). Vid samma ställe upp till halsen minskas lika som förklaras till

framstycket men maska av de 3 uppklippningsmaskorna vid den första halsavmaskningen.

Bakstycke

Fortsätt fram och tillbaka som förut, när mönster I är färdigt fortsätt med naturvitt till arb mäter ca 60-61-62-62-62 cm och ärmhålet mäter ca 22-23-24-25-26 cm. Maska av.

Höger framstycke

Sticka lika som bakstycket men när arb mäter ca 52-53-54-54-54 cm, maska av 9-9-9-10-10-10 m i början på det räta varvet till halsringning. Fortsätt fram och tillbaka och fortsätt mask av för hals på vartannat v med 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång. Fortsätt rakt upp till framstycket mäter lika långt som bakstycket. Sticka vänster lika men spegelvänt.

Ärmar

Lägg upp 20-21-22-23-24 m med fox4you och st nr 8. Sticka 16 v fram och tillbaka i rätstickning. Byt till st nr 5 och grå eko alpaca, sticka runt. Sticka 1 v slätstickning och öka jämnt fördelat till 41-43-45-47-49 m. Fortsätt i grått och slätstickning men sätt en markering mitt under ärmen och öka 1 m på var sida om markeringen på ca varannan cm (lika för alla stl). Sticka till arb mäter ca 20-21-21-22-22 cm. Sticka nu mönster II efter diagrammet, därefter mönster III. Fortsätt i naturvitt och slätstickning till arb mäter hellängd och det är 79-83-87-91-93 m på v. Maska av. OBS! har du valt att klippa upp arb, vänd då avigsidan ut och sticka 4 v slätstickning till belägg. Maska av.

Sticka den andra ärmen lika.

Montering

Till uppklippning: Sy 4 maskinsömmar med täta stygn mitt fram och på var sida till ärmhål. Sy ihop axelsömmarna.

Vänster framkant


Plocka eller sticka upp ca 95-97-101-101-101 m längs framkanten med grått och st nr 4,5. Sticka 3 cm fram och tillbaka i resår med 1 rm, 1am. Maska av i resår. Sätt markeringar för tot 6 knapphål. Det nedersta ca 3 cm från kanten och det översta ca 2 cm från överkanten. De andra placeras med jämnt mellanrum.

Höger framkant

Stickas lika men mitt på kanten stickas knapphål motsvarande markeringarna på den andra framkanten. Vart knapphål stickas genom att maska av 3 m som läggs upp igen på nästa v.

Halskant

Plocka eller sticka upp runt halsen med eko alpaca ca 80-82-84-84-86 m (OBS! också över framkanten). Byt till fox4you och st nr 8 och minska jämnt fördelat till 50-52-54-56-56 m. Sticka 8 v fram och tillbaka i rätstickning eller till hela nystanet är slut, se till så du har tillräckligt med garn till avmaskning. Maska av.



Viking Eko Alpacka-Fox4you

Jacka med krage 1207-7

Storlek:	small	medium	large	x large
Övervidd:	100	110	122	132 cm
Hellängd:	73	74	74	74 cm
Ärmlängd:	50	50	52	52 cm

GARNALTERNATIV: Viking eko alpacka (100% alpacka) a 100 gr härva, Viking Odin (100% ull, superwash), a 100 gr nystan.

Eko alpacka:

Vitt nr 402	7	8	9	9 härvor
Grå nr 415	2	2	2	2 härvor
Svart nr 404	1	1	1	1 härva
Beige nr 417	1	1	2	2 härvor

Stickor och tillbehör: rund och strumpsticka nr 4,5 och nr 5.

Stickfasthet eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

Jacka

Lägg upp 206-226-246-266 m med naturvitt och st nr 5. Sticka fram och tillbaka i resår med 2 rm, 2 am till kanten mäter ca 8 cm. Sätt över de första och sista 24 m på en hjälpsticka (= framkanter som stickas på slutet) = 158-178-198-218 m på v. Byt till st nr 5, sticka 1 v rätt och öka jämnt fördelat till 161-181-201-221 m. Lägg upp 5 nya m mitt fram (dessa stickas hela tiden avigt i grundfärgen och är till för att klippa upp i på slutet). Sätt markeringar i var sida med 89-99-109-119 m till bakstycket och 36-41-46-51 m till vart framstycke. Fortsätt runt med mönster I efter diagrammet. När mönstret är färdigt fortsätt med slätstickning och naturvitt till arb mäter ca 25-26-26-26 cm. Sticka nu mönster II efter diagrammet 1 gång **men** när arb mäter ca 34-35-35-35 cm minska för v hals genom att minska 1 m innanför 1 kantm/uppklippningsmaskan i början och slutet av vart 4:e v tot 16 ggr. När mönster II är klart fortsätt med naturvitt och slätstickning till arb mäter ca 47-48-48-48 cm. Sticka nu mönster III efter diagrammet 1 gång, vidare upprepas randmönster som förklaras på diagram III till hellängd. Maska av.

Ärmar

Lägg upp 48-48-52-52 m med naturvitt och st nr 4,5. Sticka resår med 2 rm, 2am runt i 16 cm (lika för alla stl). Kanten ska vikas dubbel till slut. Sticka 1 v rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 59-61-63-67m. Byt till st nr 5 och sticka 2 v slätstickning och därefter mönster I efter diagrammet **men** sista m stickas hela tiden avigt och det ökas 1 m på var sida av denna på ca var 6:e v (lika för alla stl). När mönster I är färdigt, fortsätt med naturvitt till arb mäter ca 30-30-31-31 cm (från upplägget). Sticka nu mönster II efter diagrammet. Fortsätt sticka i naturvitt och slätstickning till arb mäter ca 48-48-50-50 cm från upplägget. Sticka nu mönster III till ärmen. Det ska nu vara 87-91-93-97 m på v och ärmen mäta ca 58-58-60-60 cm. Byt till naturvitt och sticka 2 v slätstickning, vänd avigsidan ut och sticka 4 v slätstickning till belägg. Maska av till en jämn och fin kant som inte stramar. Sticka den andra ärmen lika. Vik resårkanten dubbel mot utsidan.

Montering

Markera för ärmhål (ca 24-25-26-27 cm) i var sida eller motsvarande vidden överst på ärmen. Sy 2 täta maskinsömmar

runt vart ärmhål samt mitt fram. Klipp upp mellan sömmarna. Sy eller maska ihop axelsömmarna

Vänster framkant

Sätt över m från hjälpstickan till st nr 4,5. Sticka vidare i resår som förut till kanten när upp till första v halsavmaskningen (dra inte när du mäter). Öka nu 1 m i början av v från rätan (= in mot framstycket) på vartannat v till framkanten när upp till axeln. Fortsätt utan ökning till framkanten när mitt bak. Sätt m på en hjälptråd eller maska av. Sätt markeringar för tot 4 knappar. Den nedersta vid första v efter resåren och det översta vid första v hals avmaskningen. De andra placeras med jämnt mellanrum.

Höger framkant stickas lika men med knapphål. Varje knapphål stickas genom att maska av 3 m som läggs upp igen på nästa v. Öka till sjalkrage med 1 m i slutet av varje v (in mot framstycket) till kragen när mitt bak. Maska av eller sätt m på en hjälptråd. Sy fast kragen utan att det stramar. Önskas belägg över råkanten på avigan kan det läggas upp 4 m med naturvitt som stickas i slätstickning till hellängd. Sy fast den längs råkanten på avigan. Sy ev på ett köpt band. Sy i ärmarna och sy fast belägget på avigan. Fäst alla lösa trådar. Vik kanten nertill på ärmen dubbel ut mot ärmen. Fäst ev med ett par stygn på undersidan. Sy i knappar.

Viking Eko Alpaca-Fox4you

Väst

1207-8

Storlek: x small small medium large x large xx large

Övervidd: 85 90 95 102 110 118 cm

Hellängd: 73 74 75 76 76 77 cm

GARNALTERNATIV: Viking eko alpaca (100% alpaca) a 100 gr härva, Viking Odin (100% ull, superwash), a 100 gr nystan.

Eko alpaca:

Beige nr 407 6 6 7 7 8 8 härvor

Fox4you

Brun nr 736 3 3 3 3 3 3 nystan

Stickor och tillbehör: rundsticka nr 5 och parst nr 8 till fox4you.

Stickfasthet eko alpaca: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

Stickfasthet fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Byta/ fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan

VÄST

Lägg upp 172-180-188-204-216-232 med beige Eko alpaca och st nr 5. Sticka 10 v rätstickning fram och tillbaka. Sätt markeringar i var sida med 92-96-100-108-114-122 m till bakstycke och 40-42-44-48-51-55 m till vart framstycke. Fortsätt i slätstickning och mönster så här: Börja på höger framstycke och sticka 9 m rätt (1:a m =kantm som stickas rätt på alla v)- sticka mönster efter diagrammet (=17m)- sticka slätstickning till det återstår 26 m – sticka mönster efter diagrammet och avsluta med 9 m slätstickning. Fortsätt fram och tillbaka med denna indelning men minska 1 m på var sida av markeringen på vart 12:e v tot 9 ggr **men** när arb mäter ca 43-44-45-46-46-47 cm, börjar avmaskning för V-hals mitt fram på var sida. Minska 1 m innanför kantm på vart 4:e v. Sticka till arb mäter ca 53-53-53-53-52-52 cm. Maskav 6 m i var sida, 3 m på var sida om markering. Sticka färdigt var del för sig.

Bakstycke

Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning och maska av för ärmhål i var sida med 2 m 1 gång och 1 m 1 gång. Fortsätt rakt upp till arb mäter ca 73-74-75-76-76-77 cm och ärmhålet mäter ca 20-21-22-23-24-25 cm. Maska av.


Höger framstycke

Fortsätt fram och tillbaka med v-halsavmaskning och mönster som förut samtidigt som det maskas av för ärmhål lika som på bakstycket. När det är minskat tot 15 ggr till v-hals, fortsätt rakt upp till arb mäter lika som bakstycke. Sticka vänster sida lika men spegelvänt.

Montering

Sy ihop axelsömmarna


Ärmkanter



Börja mitt under ärmen och plocka eller sticka upp ca 72-76-80-84-86-90 m runt ärmhålen. Sticka 6 v rätstickning fram och tillbaka. Maskav. Sy ihop under ärmarna.

Pälskant längs framkanterna

Lägg upp 7 m med fox4you och st nr 8, sticka räta fram och tillbaka till kanten när längst upp på framstycket och till mitt bak. Maskav. Fäst pälskanten längs framkanten med enkla stygn med sytråd, se till så det inte stramar när du syr på den. Sticka den andra framkanten likadant och sy ihop mitt bak.



□ = rätt

■ = lyft 1 m, 2 m rätt tills, dra den lyfta m över

▤ = 2 m rätt tills

▥ = lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över

○ = 1 omslag

Viking Eko Alpaca-Fox4you

Väst och mössa

1207-9

Storlek:	x small	small	medium	large	x large	xx large
Övervidd:	85	90	95	102	110	118 cm
Hellängd:	38	39	40	40	41	41 cm

GARNALTERNATIV: Viking eko alpaca (100% alpaca) a 100 gr härva, Viking Odin (100% ull, superwash), a 100 gr nystan.

VÄST OCH MÖSSA

Eko alpaca:

Vitt nr 402 2 3 3 3 3 3 härvor

Fox4you

Beige nr 722 3 4 4 5 5 5 nystan

UTESLUTER DU MÖSSAN RÄCKER DET MED 4 NYSTAN PÅLSGARN TILL DE STORA STORLEKARNA OCH 2 HÄRVOR MED EKO ALPACA.

Stickor och tillbehör: rundsticka nr 5 och nr 8 till fox4you, virknål nr 5 mm

Stickfasthet eko alpaca: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

Stickfasthet fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Byta/ fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

OBS! VÄSTEN STICKAS I 3 STYCKEN: BAK STYCKE I EKO ALPACA OCH BÄGGE FRAMSTYCKEN I FOX4YOU.

Bakstycke

Lägg upp i eko alpaca och st nr 5 67-75-75-83-91-99 m, sticka 4 v mosstickning (= 1 rm, 1 am växelvis över varandra på varje v). Sticka fram och tillbaka med mönster efter diagrammet till arb mäter ca 17-18-18-18-18-18 cm. Maskav för ärmhål i var sida med 4 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång. När arb mäter ca 35-36-37-37-38-38 cm (eller ca 3 cm före hellängd), maskav de mittersta 17-21-21-21-25-25 m för halsringning. Sticka var sida för sig och fortsätt maskav för halsen på vartannat v med 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång (=9-11-11-15-17-21 m på v till axel). Sticka till arb mäter hellängd. Maskav. Sticka den andra sidan lika men spegelvänd.

Höger framstycke

Lägg upp med fox4you på st nr 8 19-21-23-24-25-27 m. Sticka rätstickning fram och tillbaka och sticka till arb mäter ca 17-18-18-18-18 cm. Maskav för ärmhål i sidan samtidigt som det minskas för v-hals mitt fram så här: Ärmhålet maskas av på vartannat v med 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång och v-halsringningen minskas på vart 4:e v genom att minska 1 m i början på v genom att sticka 2 m vridet rätt tills tot 8-9-10-10-10-10 ggr = 5-6-7-8-9-11 m på v

till axel. Sticka till framstycket mäter lika som bakstycket.
Maska av. Sticka det vänstra framstycket lika men spegelvänt.

Montering

Sy ihop axelsömmarna och i sidorna med eko alpacka. Sy ev i en hyska mitt fram i övergången till första v-halsminskningen.



MÖSSA

Börja vid ena öronlappen och lägg upp 13 m med eko alpacka på st nr 5, sticka fram och tillbaka som visas i diagrammet. Lägg arb åt sidan och sticka 1 öronlapp till på samma sätt. Sätt in båda öronlapparna på samma rundsticka och lägg samtidigt upp 37 m mitt fram och 13 m mitt bak = 88 m. Fortsätt runt med mönster, men de första 2 v stickas de nya upplagda m i resår med 1 rm, 1am. Fortsätt därefter med mönster som förklaras till arb mäter ca 14 cm mitt fram. Börja minska för toppen genom att sticka de 3 mosstickade m tills så här: lyft 1 m- 2 m rätt tills, dra den lyfta m över. Sticka 3 v utan minskning. Fortsätt minska i mönster genom att utesluta omslagen i nästa mönster rapport = 22 m på v. Fortsätt därefter i slätstickning runt och minska på vart 3:e v genom att sticka 2 och 2 m rätt tills v runt = 11 m. Klipp av tråden och trä den genom de rest m, dra till och fäst tråden ordentligt på avigan. Virka ett v fm från avigan nertill på mössan med fox4you.

Stickad tofs i fox4you

Lägg upp 4 m på strumpst nr 8, sticka 1 v runt och öka 1 m i var m v runt till 8 m. Öka igen på samma sätt på nästa v = 16 m. Sticka 1 v rätt, öka därefter i varannan m till tot 24 m. Sticka 4 v slätstickning. Minska genom att sticka 1 rm, 2 m rätt tills v runt = 16 m. Sticka 1 v rätt. Minska nu genom att sticka 2 m rätt tills v runt = 4 m. Klipp av tråden och trä den genom uppläggnings m och dra till ordentligt. Använd rest garn till att fästa tofsen på toppen av mössan.

MÖNSTER TILL ÖRONLAPP



- ☐ = rätt (rätt på rätan, avigt på avigan)
- ☒ = avigt (avig på rätan, rätt på avigan)
- ☒ = 1 omslag
- ☒ = lyft 1 m, 2 m rätt tills, dra den lyfta m över

Viking Eko Alpacka-Fox4you

Kofta

1207-10

Storlek:	x small	small	medium	large	x large	xx large
Övervidd:	85	90	95	102	110	118 cm
Hellängd:	63	64	65	66	66	67 cm
U-ärmlängd:	48	49	50	50	51	52 cm

GARNALTERNATIV: Viking eko alpacka (100% alpacka) a 100 gr härva, Viking Odin (100% ull, superwash), a 100 gr nystan.

Eko alpacka:

Vitt nr 402	8	8	9	9	10	10 härvor
Fox4you						
Beige nr 792	2	2	2	2	2	2 nystan

Stickor och tillbehör: rundsticka nr 4,5 och nr 5, lång rundst nr 8 till fox4you, delbar dragkedja.

Stickfasthet eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 4,5 eller nr 5 mäter ca 10 cm.

Stickfasthet fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

Byta/ fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

KOFTA:

Lägg upp 172-180-188-204-216-232 med naturvit Eko alpacka och st nr 5. Sticka 3 cm fram och tillbaka i resår med 2 rm, 2 am. Sätt markeringar i var sida med 92-96-100-108-114-122 m till bakstycke och 40-42-44-48-51-55 m till vart framstycke. Fortsätt i slätstickning men minska 1 m på var sida om markering i var sida på var 8:e v. När arb mäter ca 15 cm (lika för alla stl) stickas det in en hjälptråd till fickor så här: Börja från rätan och sticka 9 m slätstickning- sticka in en hjälptråd (helst i en annan färg) över de nästa 18 m, fortsätt i naturvitt och sticka slätstickning till det återstår 27 m på v och sticka nästa 18 m över på en hjälptråd och avsluta 9 m rätt i naturvitt. Fortsätt vidare i slätstickning över alla m som förut. Minska tot 9 ggr i var sida = 136-144-152-166-180-194 m, fortsätt rakt upp till arb mäter ca 43-43-43-43-42-42 cm. Maskav 10 m i var sida 5 m på var sida om markering. Lägg arb åt sidan medan ärmarna stickas

Ärmar

Lägg upp 22-22-24-24-26-26 m med fox4you på st nr 8. Sticka rätstickning fram och tillbaka, sticka tot 12 v. Byt till naturvit eko alpacka och öka 1 m i var m v runt = 44-44-48-48-52-52 m. Sätt en markering mitt under ärmen och fortsätt runt i slätstickning samtidigt som det ökas 1 m på var sida av markering ca var 2,5-2-2,5-2-2-2 cm till tot 76-80-86-90-94 m. Maskav 10 m mitt under ärmen (5 m på var sida om markering). Sätt rest m på en hjälpsticka. Sticka den andra ärmen lika

Ok

Sätt in alla m på samma rundsticka, var ärm placeras över de avmaskade m i var sida, sticka 2 v slätstickning över alla m samtidigt som det på första v minskas jämnt fördelat till 247-247-266-285-304-342 m. Fortsätt fram och tillbaka med mönster och minskningar som visas på diagrammet till det är 98-98-105-112-119- 133 m på v. Sticka rätstickning till hellängd. Minska nu jämnt fördelat till 82-82-86-90-94-98 m. Byt till st nr 4,5 och sticka resår med 2 rm, 2 am till kanten mäter 4 cm.

Sticka nu luvan så här: Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning till arb mäter 27 cm. Sätt m på en hjälptråd, vik luvan dubbel och maska därefter ihop i toppen.

Kant runt luvan fram: Plocka eller sticka upp längs luvan med fox4you och st nr 8 (också över resåren på var sida). Sticka 10 v rätt fram och tillbaka. Maskav. Tvinna en snodd i eko alpacka. Borsta upp kanten och vik den sedan dubbel mot avigan (OBS! Lägg snodden där inne innan det sys) och sy fast den med lösa stygn (som en kanal).

Montering


Sy ihop under ärmarna

Fickor: Sätt över de nedersta 18 m på st 5, sticka 2 rm, 2 am fram och tillbaka i 3 cm. Maskav. Ta därefter och sätt över de översta 18 m på st 5, sticka slätstickning till arbetet mäter ca 12 cm. Maskav. Sy fast fickan i övergången till resåren

nederst på koftan, sy därefter fast på var sida. Sticka den andra fickan på samma sätt.

Framkanter med belägg

Plocka eller sticka upp ca 114-116-118-120-120-122 m längs framkanten med eko alpacka och st nr 4,5. Sticka 4 v slätstickning. Maskav. Sticka lika på den andra framkanten, sy i en delbar dragkedja mellan framkant och belägg. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.



□ = rätt (rätt på rätan. avig på avigan)

▤ = avigt (avig på rätan. rätt på avigan)

■ = lvft 1 m, 2 m rätt tills, dra den lvfta m över

▥ = 2 m rätt tills

▧ = lvft 1 m, 1 rm, dra den lvfta m över

⊞ = 1 omslag

■ = 2 m rätt tills

▨ = lvft 1 m till hiälpsticka bakom arb. 1 rm, sticka m på hiälpstickan rätt

▩ = lvft över 1 m på hiälpsticka framför arb. 1 rm, sticka m på hiälpstickan rätt

Viking Eko Alpacka

Väst stickad på tvären 1207-11

Storlekar	small/medium	large/ x large
Övervidd:	90	100 cm
Hellängd:	83	83 cm

GARNALTERNATIV: Viking eko alpacka (100% alpacka) a 100 gr härva, Viking Odin (100% ull, superwash), a 100 gr nystan.

Mörklila nr 468

11

12 härvor

Stickor och tillbehör: lång rundsticka nr 5.

Stickfasthet: 18 m slätstickning på st nr 5 är ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

VÄST (stickas på tvären)

Börja längs höger framstycke och lägg upp 188-188 m på st nr 5. Sticka resår med 4 rm, 4 am fram och tillbaka i 4 cm men efter 2 cm stickas knapphål så här: Börja från rätan (= överst), sticka 4 m, maska av nästa 3 m (som läggs upp på nästa v). När resåren är färdig stickas det mönster så här: 34 m dubbel mosstickning (=2 rm, 2 am som stickas över varandra på vartannat v)- 40 m slätstickning- mönster I över 11 m- mönster II- mönster I- 25 m slätstickning- mönster I- mönster II- mönster I- avsluta med 8 m rätstickning. Fortsätt fram och tillbaka med denna indelning till arb mäter 45-50 cm. Börja från rätan och sticka 34 m dubbel mosstickning- maska av nästa 40 m (= ärmhål)- sticka v ut. På nästa v från avigan lägg upp 40 nya m över de avmaskade m för ärmhål, fortsätt fram och tillbaka som förut till arb mäter 45-50 cm från ärmhålsavmaskningen. Upprepa ärmhålsavmaskningen 1 gång till och fortsätt till arb mäter ca 41-46 cm från ärmhålet. Avsluta med samma resårkant som i början (se upp för knapphålet överst). Maska av i resår.


Ärmkanter

Plocka eller sticka upp ca 80 m runt ärmhålet med st nr 5. Sticka resår med 2 rm, 2 am runt till kanten mäter ca 3 cm. Maska av i resår. Sticka den andra ärmhålskanten likadant.


Montering

Fäst alla lösa trådar på avigan. Sy i en knapp på insidan av höger framstycket överst vid ärmhålet (på axel innanför ärmhålskanten). Sy en motsvarande knapp överst på utsidan på vänster framstycke (rakt över ärmhålet). Sy i en duffelknappsögla längs vänster sida av västen så att det kan stängas (se bild).

MÖNSTER II ÖVER 18 M



MÖNSTER I ÖVER 11 M





□ = rätt (rätt på rätan, avigt på avigan)

▣ = avigt (avigt på rätan, rätt på avigan)

○ = 1 omslag

■ = lyft 1 m, 2 m rätt tills , dra den lyfta m över

 = sätt 6 m på hjälpsticka bakom arb, 6 rm, sticka m på hjälpstickan rätt

 = sätt 6 m på hjälpsticka framför arb, 6 rm, stiscka m på hjälpstickan rätt

Viking Eko Alpaca – Fox4you

Kortärmad kofta med luva

1207-12

Storlek:	x small	small	medium	large	x large	xx large
Övervidd:	85	90	95	102	110	118 cm
Hellängd:	73	74	75	76	76	77 cm

GARNALTERNATIV: Viking eko alpaca (100% alpaca) a 100 gr härva, Viking Odin (100% ull, superwash), a 100 gr nystan.

Eko alpaca:

Vitt nr 400	5	6	6	7	7	8 härvor
M grå nr 415	1	1	1	1	1	1 härva
Grå nr 413	1	1	1	1	1	1 härva
Cerise nr 463	1	1	1	1	1	1 härva

Fox4you

nr 510	1	1	1	1	1	1 nystan
--------	---	---	---	---	---	----------

Stickor och tillbehör: rund och strumpsticka nr 4,5 och nr 5, rundst nr 8 till fox4you, 6 knappar

Stickfasthet eko alpaca: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

Stickfasthet fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Byta/ fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

KOFTA:

Lägg upp med st nr 5 och vit eko alpaca 154-162-170-182-198-210 m. Sticka resår med 2 rm, 2 am fram och tillbaka i 4 cm. Sätt markeringar i var sida med 80-84-88-94-102-108 m till bakstycket och 37-39-41-44-48-51 m till vart framstycke. Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning till arb mäter ca 52-52-52-52-52-52 cm. Maska av 10 m i var sida (5 m på var sida om markering). Lägg upp 60-64-68-68-72-72 nya m över ärmavmaskningen och lägg samtidigt upp 3 nya m mitt fram att klippa upp i på slutet (dessa räknas inte in i maskantalet från nu). Dessa stickas hela tiden i resår i grundfärgen. Fortsätt runt, sticka 2 v slätstickning över alla m. På andra v justeras maskantalet jämnt fördelat till 251-263-275-287-311-323. Fortsätt runt i mönster efter diagrammet. Börja mitt fram som visas på diagrammet och avsluta mönstret så att pilen visas före de 3 aviga uppklippningsmaskorna. Minska som förklaras. När mönstret är färdigt maska av de 3 m mitt fram och fortsätt fram och tillbaka i vitt och slätstickning till arb mäter hellängd. Minska på sista v jämnt fördelat till 74-78-82-86-90-94 m. Sticka 4 cm resår fram och tillbaka med 2 rm, 2 am.

Sticka luvan så här: Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning till arb mäter ca 27 cm. Sätt över m på en hjälpsticka, vik luvan dubbel och maska ihop i toppen.

Ärmkanter


Plocka eller sticka upp ca 72-76-76-80-80-84 m runt ärmhålet med vitt och på st nr 4,5. Sticka 3 cm runt i resår med 2 rm, 2 am. Maska av.

Vänster framkant:

Plocka eller sticka upp ca 126-130-130-134-138-138 m längs framkanten med vitt och på st nr 4,5. Sticka resår med 2 rm, 2 am fram och tillbaka 4 cm. Maska av. Sätt markeringar för tot 6 knappar. Det nedersta ca 12 cm från nederkant och det översta ca 2 cm från kanten. De andra placeras med jämnt mellanrum. Höger framkant stickas lika men med knapphål motsvarande markering. Vart knapphål stickas genom att maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v.

Kant runt luvan fram:

Plocka eller sticka upp längs luvan med fox4you och st nr 8 (OBS! också över resårkanten på bägge sidor). Sticka 10 v rätstickning fram och tillbaka (eller till nystanet är slut, se till att det finns tillräckligt för avmaskning). Maska av. Borsta upp kanten och tvinna en snodd med eko alpaca och lägg den inne i pälskanten före den viks dubbel, vik dubbelt mot avigan och sy fast med lösa stygn, bäst att sy med sytråd.



- = vitt
- = mörkerätt
- ▤ = cerise
- ▥ = liuserå
- ⊠ = sticka 2 m rätt tills

Viking Eko Alpacka

Kofta

1207-13

Storlek:	x small	small	medium	large	x large
Övervidd:	90	96	103	111	118 cm
Hellängd	89	89	99	100	100 cm
Ärmlängd	47	48	48	50	51 cm

GARNALTERNATIV: Viking eko alpacka (100% alpacka) a 100 gr härva, Viking Odin (100% ull, superwash), a 100 gr nystan.

Vitt nr 400 11 12 13 14 15 härvor

Stickor och tillbehör: rund och strumpsticka nr 4,5, och nr 5 + 11-11-12-12-12 knappar.

Stickfasthet: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

KOFTA

Lägg upp på st nr 5, 225-257-257-289-289 m. Sticka 5 cm fram och tillbaka i slätstickning, på sista v lägg upp 8 m i början och slutet av v = framkanter som alltid stickas rätt. Fortsätt med mönster A efter diagrammet samt rätstickning till framkanter men efter 2 cm stickas knapphål på vänster framkant så här: sticka 3 m, maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v, sticka 3 m. Upprepa knapphålen var ca 10:e cm = 9-9-9-10-10-10 knapphål, det sista före halsringningens början. När mönstret är färdigt justeras maskantalet till 238-268-268-298-298 m. Dela arb i 6 lika delar så här: Börja från rätan: sticka 8 kantm * sticka 37-42-42-47-47 m rätt, sätt en markering*, upprepa från *-* tot 5 ggr, sticka rätt v ut Fortsätt i slätstickning och minska samtidigt 1 m i var sida om markering genom att sticka 2 m vridet rätt tills före markering och 2 m rätt tills efter markering, ca var 10:e-7:e-10:e-9:e-10:e- cm tot 5-7-6-7-6 ggr = 188-198-208-228-238 m. Fortsätt rakt upp till arb mäter 66-65-74-74-74 cm mätt från 1 v på mönstret = vikkanten. Öka jämnt fördelat innanför kantm med 5-11-17-13-19 m = 193-209-225-241-257 m. Sätt nya markeringar i sidorna så här: 8 m (kanten) + 43-47-51-55-59 m till vart framstycke och 91-99-107-115-123 m till bakstycke. Sticka färdigt var del för sig.

Bakstycke

Sticka fram och tillbaka med mönster B efter diagrammet. När arb mäter hellängd och ärmlålet mäter 23-24-25-26-27 cm, minska på sista v jämnt fördelat till 81-85-89-99-105 m. Maska av.

Höger framstycke

Sticka fram och tillbaka med stolpe som förut + mönster B till arb mäter 82-82-92-93-92 cm, (OBS; se upp för knapphål). Maska av de första 11-12-12-13-13 m för halsringning. Fortsätt fram och tillbaka med mönster som förut men maska av för halsringning på vartannat v med 5 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång. Fortsätt rakt upp till arb mäter lika som bakstycket. Minska jämnt fördelat på sista v till 25-26-28-32-35 m. Maska av.

Vänster framstycke

Stickas lika som det högra men spegelvänt. OBS! börja mönstret från avigan så att koftan blir lika på bägge sidor mitt fram.

Ärmar

Lägg upp 35-37-39-41-43 m på st nr 4,5. Sticka 7 cm rätt fram och tillbaka. Byt till st nr 5 fortsätt vidare runt med 1 v rätt och öka jämnt fördelat till 43-47-49-51-53 m. Sätt en markering mitt under ärmen = 1:a m på v. Fortsätt rakt upp i

slätstickning men öka 1 m i var sida av markeringen på varannan cm till det är 83-87-91-93-97 m på v. När arb mäter uppgett eller önskad längd, maska av alla m löst.

Montering

Sy ihop axelsömmarna

Halskant


Plocka eller sticka upp från rätan längs halsringningen ca 80-82-84-88-90 m. Sticka fram och tillbaka i resår med 1 rm, 1am. När halskanten mäter ca 14 cm, maska av för knapphål så här: sticka 3 m, maska av 2 m till knapphål som läggs upp igen på nästa v. Sticka till det återstår 5 m på v, maska av för knapphål + 3 m. När arb mäter ca 16 cm, maska av till en snygg jämn kant som inte stramar.

Vik halskanten dubbel mot rätan, sy i en knapp överst på varje stolpe till att knäppa halskanten med. Sy i resterande knappar så att de passar knapphålen. Sy ihop rätstickningskanten i början av ärmen. Sy i ärmarna.


Fickor

Lägg upp 31 m på st nr 5, sticka 1 v avigt tillbaka. Börja från rätan och sticka fram och tillbaka med mönster B men sticka första och sista m alltid rätt = kantmaskor. När arb mäter 16 cm, stickas 8 v rätstickning fram och tillbaka men på sista v maska av alla m snyggt från avigan. Sy fast fickorna på koftan, ca 20 cm från nederkant och ca 7-8 cm från framkant (se bild). Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Mönster A



Mönster B



- ☐ = rätt på rätan
på avigan lvft 1 m med tråden framför arb
- ☒ = avig på rätan, rätt på avigan

Viking Eko Alpacka

Kofta

1207-14

Storlek:	x small	small	medium	large	x large	xx large
Övervidd:	88	96	103	112	118	128 cm
Hellängd:	70	77	77	77	84	84 cm
Ärmlängd	47	48	49	50	51	51 cm

GARNALTERNATIV: Viking eko alpacka (100% alpacka) a 100 gr härva, Viking Odin (100% ull, superwash), a 100 gr nystan.

Eko alpacka:

Grå nr 415	5	6	6	6	6	7 härvor
Lila nr 468	3	3	3	3	3	4 härvor
Lj lila nr 467	3	3	3	3	3	4 härvor
Vitt nr 400	2	2	2	2	2	3 härvor

Stickor och tillbehör: rund och strumpsticka nr 5 + 5-6-6-6-7-7 knappar

Stickfasthet: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

KOFTA:

Lägg upp med lila på st nr 5, 151-166-179-195-207-223 m. Sticka 2 v rätt fram och tillbaka, sätt en markering i var sida med 36-40-43-47-50-54 m till vart framstycke och 79-86-93-101-107-115 m till bakstycke. Fortsätt i rätstickning till arb mäter 7 cm = 1 färgband. Fortsätt med ränder fortlöpande så här: ljuslila-grått-vitt-ljuslila-lila-grått-vitt-lila. **OBS! De grå ränderna stickas alltid i slätstickning.** Sätt av m till fickor på den första grå randen så här: Sticka ca 4 cm av den grå randen, börja från rätan och sticka 8-10-12-13-15-17 m, sticka över 15 m på en hjälptråd, fortsätt med grått till det återstår 23-25-27-28-30-32 m på v. Sticka 15 m på en hjälptråd och sticka rest m med grått. Fortsätt som förut till arb mäter 47-53-52-51-57-57 cm. Dela arb vid sidomarkeringarna för ärmhål och sticka var del färdigt för sig med randmönster som förut.

Bakstycke

Sticka till arb mäter ca 70-77-77-77-84-84 cm och ärmhålet mäter 23-24-25-26-27-27 cm. Maskas av.

Höger framstycke

Sticka till arb mäter 63-70-70-70-76-76 cm. Maskas av 6-7-7-7-8-8 till halsringning och fortsätt att maska av på vartannat v med 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång. Sticka till arb mäter lika långt som bakstycket. Maskas av.

Vänster framstycke

Stickas lika som höger men spegelvänt.

Ärmar

Lägg upp med grått på st nr 5, 38-40-42-44-46-48 m. Sticka 7 cm rätstickning (= 1 v rätt, 1 v avigt). Sticka 1 v rätt samtidigt som det ökas jämnt fördelat till 42-46-48-52-54-54 m. Sätt en markering mitt under ärmen = början på v. Fortsätt rakt upp i slätstickning men öka samtidigt 1 m på var sida om markeringen ca varannan cm till 82-86-90-94-98-98 m på v. När arb mäter uppgett eller önskad längd maskas alla m av löst.

Montering

Sy ihop axelsömmarna

Halskant

Sticka eller plocka upp med grått och st nr 5 längs halsringningen ca 67-71-75-79-83-87 m. Sticka 10 cm slätstickning fram och tillbaka. Sticka 1 v rätt från avigan =

vikkant + 10 cm slätstickning. Maskas av löst. Vik halskanten dubbel mot avigan och sy fast med lösa stygn.

Kanter

Sticka eller plocka upp med grått på st nr 5 längs vänster framkant och hals ca 130-144-144-144-154-154 m. Sticka 4 cm fram och tillbaka i slätstickning. Sticka 1 v rätt från avigan = vikkant + 4 cm slätstickning. Maskas av. Vik kanten dubbel mot avigan och sy fast med lösa stygn. Markera för 5-6-6-6-7-7 knappar, det översta och nedersta ska vara ca 2 cm från kanten, de andra placeras med jämnt mellanrum.

Höger kant stickas lika som vänster men med knapphål motsvarande markeringar på vänster. Varje knapphål stickas genom att maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v. Knapphålen stickas efter ca 2 cm och 6 cm då kanten är dubbel.

Fickor

Plocka upp m över och under hjälptråden för fickor på två hjälpstickor (OBS! m på översidan tas upp vid och vänd arb med toppen av arb nedåt). Ta ut hjälptråden. Fortsätt sticka på m på översidan med grått och st nr 5 i slätstickning, ca 12 cm. Maskas av. Fortsätt 12 cm i rätstickning med maskorna på undersidan, maskas av. Lägg båda flikarna mot varandra på insidan av arb och sy ihop dem till en ficka. Sticka den andra fickan lika. Sy fast fickorna snyggt på baksidan av arb. Sy i ärmarna, knapparna och fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Viking Eko Alpacka

Kofta

1207-15

Storlek:	x small	small	medium	large	x large	xx large
Övervidd:	85	90	95	102	110	118 cm
Hellängd:	73	74	75	76	76	77 cm
Ärmlängd	50	51	51	52	52	52 cm

GARNALTERNATIV: Viking eko alpacka (100% alpacka) a 100 gr härva, Viking Odin (100% ull, superwash), a 100 gr nystan.

Rosa nr 466	8	8	9	9	10	10 härvor
-------------	---	---	---	---	----	-----------

Stickor och tillbehör: rund och strumpsticka nr 5 + 3 st duffelknappar

Stickfasthet: 18 m slätstickning på st 5 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

HELPAENT stickas så här:

Kant m i var sida stickas rätt på alla varv.

Varv 1: 1 kantm, * 1 rm, 1 omslag, lyft 1 m som om den skulle stickas avigt*, upprepa från *-*, avsluta med 1 rm + 1 kantm.

Varv 2: 1 kantm, * 1 omslag, lyft 1 m som om den skulle stickas avigt, sticka nästa m och omslaget rätt tills*, upprepa från *-* avsluta med 1 omslag, lyft en maska som om den skulle stickas avigt + 1 kantm

Varv 3: 1 kantm, * sticka nästa m + omslaget rätt tills, 1 omslag, lyft 1 m som om den skulle stickas avigt * upprepa från *-* avsluta med att sticka nästa maska och omslaget rätt tills + 1 kantm.

Upprepa varv 2 och 3.

KOFTA

Lägg upp 171-179-187-203-215-231m på st nr 5, sticka 8 cm fram och tillbaka i helpatent som beskrivs ovanför. Fortsätt nu med vanlig resår med 1 rm, 1am till kanten mäter ca 11 cm. Sätt markeringar i var sida med 89-93-97-105-111-119 m till bakstycket och 41-43-45-49-52-56 m till vart framstycke. Fortsätt i slätstickning och flätmönster så här: sticka 1 kantm-slätstickning till 10 m före sidomarkering- mönster I efter diagrammet- slätstickning (sista m alltid rätt= kantm). Fortsätt med denna indelning men minska 2 m i var sida ca var 10:e v tot 8 ggr så här: sticka till 2 m före mönstret- minska genom att sticka 2 m vridet rätt tills- sticka mönster- minska 1 m genom att sticka 2 m rätt tills efter mönstret. Minska likadant i andra sidan. När arb mäter ca 43-44-45-46-46-46 cm börja minska för v hals i början och slutet av v (innanför kantm) genom att sticka 2 m rätt tills i början på v och 2 m vridet rätt tills i slutet på varvet. Minska så här på vart 4:e v. När arb mäter ca 50-50-50-51-51-51 cm maskas de 20 sidom av för ärmhål. Sticka färdigt var del för sig.

Bakstycke

Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning till arb mäter ca 73-74-75-76-76-77 cm och ärmhålet mäter ca 23-24-25-25-25-26 cm. Maska av.

Höger framstycke

Fortsätt fram och tillbaka med minskning för v-hals som förut. När det är minskat tot 16-16-16-17-17-17 ggr för v-hals, sticka rakt upp till arb mäter lika långt som bakstycket. Maska av.

Sticka vänster framstycke lika men spegelvänt.

Ärmar

Lägg upp 35-35-37-37-39-39 m på st nr 5, sticka samma kant som nere på bålen fram och tillbaka. Sticka 1 v avigt från avigan och öka samtidigt jämnt fördelat till 43 m (lika för alla stl). Fortsätt nu runt och sticka mönster II efter diagrammet som upprepas (börja och sluta som visas). Kantm = mitt under ärmen. Fortsätt runt men öka 1 m på var sida om kantm ca var 3:e v (OBS! de utökade m stickas fortsättningsvis i resår med 1 rm, 1 am allteftersom det ökas). Sticka till arb mäter hellängd och det är 83-87-91-91-95 m på v. Dela arb mitt under ärmen och fortsätt med mönster som förut men nu fram och tillbaka till sprundet mäter ca 4 cm. Maska av. Sticka den andra ärmen lika.


Montering

Sy ihop axelsömmarna


Krage/framkanter

Börja ner på höger framstycke med st nr 5 och sticka upp längs framkanten, bak och ner längs vänster framkant ca 10-11 m per 5 cm. Klipp av tråden och börja mitt bak genom att sticka kragen högre bak så här: sticka 4m i 1 rm, 1 am, vänd och sticka 8 m tillbaka (i 1 rm, 1 am), vänd och sticka 4 m mer för varje vändning (alla m stickas i resår efter hand) till det är stickat ner till 1:a v-halsminskningen på framstyckena på var sida. Fortsätt över alla m i resår med 1 rm, 1am till framkanterna nere på vart framstycke mäter ca 4 cm. Maka av löst.

Fäst alla trådar snyggt på avigan, sy i ärmar, sy på 3 st duffelknappar som visas på bilden.



- ☐ rätt
- ☒ lyft 1 m, 2 m rätt tills, dra den lyfta m över
- ☒ 2 m rätt tills
- ☒ lyfta 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över
- ☒ = 1 omslag
- ☒ = avigt



- ☐ = rätt (rätt på rätan, avigt på avigan)
- ☒ = avigt (avigt på rätan, rätt på avigan)
- ☒ = sätt 6 m på hjälpsticka bakom arb, sticka 2 rm i var av de nästa 3 m (=6m), sticka 2 och 2 m från hjälpstickan avigt tills (= 3 m avigt)
- ☒ = sätt 3 m på en hjälpsticka framför arb, sticka näst 6 m 2 och 2 m avigt tills (= 3 m avigt), sticka 2 rm i var av de nästa 3 m från hjälpstickan (= 6 rm).

Viking Eko Alpacka-Fox4you

Tunika och väska

1207-16

Storlekar	small/medium	large/ x large	xx large
Övervidd	93	106	120 cm
Hellängd	74	76	78 cm

GARNALTERNATIV: Viking eko alpacka (100% alpacka) a 100 gr härva, Viking Odin (100% ull, superwash), a 100 gr nystan.

TUNIKA

Eko alpacka

Marin nr 426	7	7	8 härvor
Vitt nr 400	1	1	1 härva

Fox4you

Nr 512	1	1	1 nystan
--------	---	---	----------

VÄSKA

Fox4you

Nr 512

2 nystan

Stickor och tillbehör: rund och strumpsticka nr 4,5, nr 5 och nr 8 till fox4you + kedja till väska, knapp och pälsdekoration

Stickfasthet eko alpaca: 18 m slätstickning på st nr 5 mäter ca 10 cm.

Stickfasthet fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

Byta/ fästa garn med Fox4you:

Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

RUTMÖNSTER

* sticka 12 rm, 12 am upprepa v ut. Upprepa denna indelning (med rätt över rätt och avigt över avigt), till det är stickat 14 varv. Sticka 12 am, 12 rm som upprepas v ut. Upprepa denna indelning tot 14 v.* Upprepa från *-*. Det bildas nu ett rutmönster med räta och aviga rutor växelvis över varandra.

TUNIKA

Lägg upp med eko alpaca och vitt på st nr 4,5, 192-216-240 m. Sticka 3 cm runt i slätstickning. Sticka en hålråd så här: sticka 2 m rätt tills, 1 omslag som upprepas v ut = vikkant. Byt till marinblå och st nr 5, sätt en markering i var sida med 96-108-120 m till var del. Börja med 6 rm-0- 6 am, och fortsätt med rutmönster runt som förklarats ovan. Fortsätt med rutmönster rakt upp till arb mäter 37 cm (lika för alla stl). Minska 1 m i var sida av markering genom att sticka 2 m vridet rätt tills före markering och 2 m rätt tills efter markering = 4 m på v. Upprepa denna minskning var 3:e cm tot 6 ggr = 168-192-216 m. Fortsätt med rutmönster som förut till arb mäter 54 cm (alla stl) eller önskad längd före ärmavmaskning. Maskav 8-10-10 m i var sida för ärmhål = 4-5-5 m på var sida om markering. Sticka färdigt var del för sig.

Bakstycke

Fortsätt fram och tillbaka i rutmönster som förut, fortsätt maska av för ärmhål i var sida med 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång. Fortsätt rakt upp till arb mäter hellängd och ärmhålet mäter 20-22-24 cm. Maskav.

Framstycke

Sticka och minska lika som på bakstycket, när arb mäter 67-68-70 cm, maska av de mittersta 12-16-20 m för halsringning. Sticka färdigt var del för sig. Fortsätt i rutmönster fram och tillbaka men maska av för halsen med 5 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång= 19-22-27 m. Sticka till arb mäter lika långt som bakstycket. Maskav. Sticka det andra framstycket lika men spegelvänt.

Korta ärmar

Lägg upp med eko alpaca och vitt på st nr 4,5, 62-70-76 m. Sticka 3 cm runt i slätstickning. Sticka en hålråd så här: Sticka 2 m rätt tills, 1 omslag som upprepas v ut = vikkant. Byt till marinblå och fortsätt med 3 cm slätstickning. Byt till st nr 5, sätt en markering mitt under ärmen, fortsätt i rutmönster så här: sticka 1-5-8 m avigt * 12 rm, 12 am * upprepa från *-* till det återstår 1-5-8-m på v, sticka dessa avigt. Upprepa denna indelning och fortsätt med rutmönster till hellängd. **Öka samtidigt** 1 m i var sida av markeringen mitt under ärmen ca var 3:e cm 5 ggr = 72-80-86 m. När ärmen mäter ca 20 cm från vikkanten maska av 8-10-10 m mitt under ärmen. Fortsätt

fram och tillbaka med rutmönster och maska samtidigt av i var sida 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång. Maskav. Sticka den andra ärmen lika.

Montering

Sy ihop axelsömmarna

Halskant

Sticka eller plocka upp runt halsen med Eko alpaca och marinblått på st nr 4,5 ca 76-82-90 m. Sticka 3 cm runt i slätstickning, byt till vitt och sticka 1 v rätt. Sticka en hålråd som på ärmen + 3 cm slätstickning. Maskav till en jämn och snygg kant som inte stramar. Vik halskanten dubbel mot avigan och sy fast med lösa stygn. Sy i ärmarna. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Pyntsnoddar

Lägg upp med Fox4you på st nr 8, 3 m. Sticka 3 m rätt, ta stickan över på vänster hand (vänd inte) och skjut över de 3 stickade m till höger sticka. Ta tråden bakom arb och sticka 3 rm. Upprepa detta lika på höger sticka så att det bildas en ”rund” snodd. Sticka till arb mäter ca 65 cm eller önskad längd till ett smycke. Maskav. Fäst snodden mot halsen på höger axel, lägg den löst som ett halsband och fäst den andra änden mitt på vänster axel. Tvinna en kedja runt snodden och fäst den med sytråd och 3-4 stygn i var ände.

VÄSKA

Lägg upp 44 m med Fox4you på rundst nr 8. Sticka runt i slätstickning till arb mäter ca 22 cm eller nystanet är slut (se till så du har till avmaskning). Maskav. Lägg arb dubbelt och sy ihop i botten, se till så päls håren går nedåt. Sy fast en kedja som axelrem i var sida på väskan