

Viking Reflex och Viking Sportsragg

Sockor

1711-1

Storlek: 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37

Fotlängd: 14,5 15,5 17 18 19,5 21 22 23,5 cm

Höjd från toppen av hälen till knä: 18-22-25-26-27-28-30-32 cm

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15 % reflextråd, 51 % ull, 34 % polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), nystan à 50 gr.

Sportsragg Ljusrosa nr 574: 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 n
Reflex Vit nr 400: 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 n

Stickor och tillbehör: Strumpstickor nr 3 ½

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp med vitt på st nr 3 ½, 48 - 48 - 56 - 56 - 64 - 64 - 64 - 64 m och sticka 4 v rätstickning runt (rätstickning = 1 v rätt, 1 v avigt). Sticka därefter mönster A efter diagrammet till anvisad längd. Byt till vitt och sticka 4 v rätstickning. Sticka 2 v slätstickning och minska på vartannat v jämnt fördelat till 44 - 48 - 48 - 52 - 52 - 56 - 56 - 60 m. Vänd arb med avigan ut = vikkant. Byt till ljusrosa och fortsätt med resår med 2 rm, 2 am, sätt ett märke i v början = insidan av benet. Efter ca 6 - 7 - 8 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 cm, börjar man att minska 1 m på var sida av märket ca var 2 - 2 ½ - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 cm, till det är 32 - 36 - 36 - 40 - 40 - 44 - 44 - 48 m på v och arb mäter ca 18 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 cm (mät från vikkanten).

Sätt över 16 - 18 - 18 - 20 - 20 - 22 - 22 - 24 m på en hjälpsticka. Sticka 14 - 16 - 16 - 18 - 18 - 20 - 20 - 22 v slätstickning fram och tillbaka över resterande 16 - 18 - 18 - 20 - 20 - 22 - 22 - 24 m (= hälen).

Minska så till hæl så här: Börja på rätan och sticka till det återstår 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 - 9 m på v, lyft 1 m, sticka 1 rm och dra den lyfta m över. Vänd och sticka avigt tillbaka till det återstår 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 - 9 m, sticka 2 am tills, vänd. Sticka rätt till det återstår 5 - 6 - 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 m. Lyft av 1 m löst, 1 rm och dra den lyfta m över, vänd. Sticka avigt till det återstår 5 - 6 - 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 m på v, sticka 2 am tills, vänd. Upprepa minskningen på samma sätt men med 1 m mindre på var sida till det återstår 6 - 6 - 6 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 m på v.


Plocka eller sticka upp 8 - 9 - 9 - 10 - 10 - 11 - 11 - 12 m på var sida av hälen. Fortsätt runt över alla m med resår upp på sockan och slätstickning under sockan och minska samtidigt till kil på vart 3:e v tot 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 gånger.

Sticka vidare runt till arb mäter ca 12 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 cm från längst bak på hälen.

Tåminskning

Sätt ett märke i var sida av resåren och minska 1 m på var sida av märkena på vartannat v 3 gånger. Minska genom att lyfta 1 m, sticka 1 rm och dra den lyfta m över **före** märket och sticka 2 m rätt tills **efter** märket. Därefter på varje v till det är 8 - 8 - 8 - 12 - 12 - 12 - 12 m kvar på v. Trä tråden genom maskorna och sy fast på avigan.

Mönster A



☐ Ljusrosa

■ Vitt

Viking reflex och Viking Sportsragg

Mössa och halsduk

1711-2

Storlek mössa: 2/4 - 6/8 - 10/12 år

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15% reflextråd, 51% ull, 34% polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Storm (40% Superfine Alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nystan à 50 gr.

MÖSSA

Reflex vit nr 400:

2 - 2 - 2 nystan

Sportsragg Ljusrosa nr 574:

1 - 1 - 1 nystan

HALSDUK

Reflex vit nr 400:

5 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

MÖSSA

Lägg upp med vitt på st nr 3, 92 - 100 - 108 m och sticka 4 - 5 - 5 cm runt i resår med 2 rm, 2 am. Byt till st nr 3 ½. Sticka 1 v rätt och öka på detta v jämnt fördelat till 95 - 105 - 110 m. Fortsätt runt med mönster A efter diagrammet till mössan mäter ca 19 - 21 - 23 cm.

Minska nu till topp så här: *Sticka 3 m, 2 m tills*, upprepa från * till * v ut. Sticka 2 v utan minskning. Sticka 2 m, 2 m tills, upprepa v ut. Sticka 2 v utan minskning. Sticka 1 m, 2 m tills, upprepa v ut. Sticka 1 v utan minskning. Sticka 2 och 2 m tills = 10 - 11 - 11 m på v. Klipp av tråden och trä den genom resterande m, dra till lätt och fäst på avigan. Gör en vit pom-pom och fäst i toppen av mössan.

HALSDUK

Storlek:

18 x 160 cm

Lägg upp på st nr 3 ½, 44 m och sticka mönster B fram och tillbaka till halsduken mäter ca 160 cm eller till alla nystan är slut.

Maska av.

Viking Reflex

Mössa, vantar & halsduk 1711-4

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år
GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15% reflexråd, 51% ull, 34% polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Storm (40% Superfine Alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nystan à 50 gr.

MÖSSA

Vit nr 400: 1 - 1 - 1 nystan
Lila nr 469: 1 - 1 - 1 nystan

VANTAR

Vit nr 400: 1 - 1 - 2 nystan
Lila nr 469: 1 - 1 - 1 nystan

HALSDUK

Vit nr 400: 5 nystan

Stickor och tillbehör: Rundstickor nr 3 och 3 ½
+ en fuskpalsboll.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

MÖSSA

Lägg upp med vitt på st nr 3, 96 - 108 - 108 m och sticka resår med 1 rm, 1 am runt 2 v. Byt till st nr 3 ½ och sticka mönster A runt efter diagrammet, byt till st nr 3. Fortsätt med lila och sticka 3 v resår. Vänd arb med avigsidan ut. Sticka 1 v slätstickning (= vikkanten) och minska på stl 6/8 år, 6 m jämnt fördelat till 102 m. Sticka 12 v resår med 1 rm, 1 am. Byt till nr 3 ½ och fortsätt med mönster B efter diagrammet till arb mäter ca 22 - 24 - 26 cm fra upplägningskant. Sticka 4 m, 2 m tills, upprepa v ut. Sticka 2 v utan minskning. Sticka 3 m, 2 m tills, upprepa v ut. Minska på samma sätt på var 3:e v men med 1 m mindre mellan var minskning till det återstår 32 - 34 - 36 m. Sticka 2 och 2 m rätt tills. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m, dra till lätt och fäst på avigan. Ånga vikkanten försiktigt på avigan. Sy på en fusk-palsboll på toppen av mössan.



VANTAR

Lägg upp med lila på st nr 3, 36 - 48 - 48 m och sticka resår med 1 rm, 1 am runt 2 v. Byt till st nr 3 ½ och sticka mönster A runt efter diagrammet, Byt till st nr 3 och vitt. Sticka 1 v slätstickning, därefter resår med 1 rm, 1 am 3 v. Vänd arb med avigsidan ut. Sticka 2 v slätstickning (= vikkanten), och minska på 2:a v jämnt fördelat till 32 - 36 - 40 m. Sticka 10 v i resår med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 3 ½ igen och sätt ett märke i var sida med 16 - 18 - 20 m till var del. Fortsätt runt med mönster B. Efter ca 2 - 3 - 3 cm öka för kil så här: Sticka 3 m rätt, lyft upp tråden före nästa m och sticka den vridet rätt. Sticka 1 m rätt, lyft upp tråden före nästa m och sticka den rätt. Öka på samma sätt på var 3:e v **men** med 2 m mer mellan var ökning till det är 7 - 9 - 9 m i kilen. Sätt m från kilen på en hjälptråd och lägg upp 5 nya m bakom dessa = 36 - 40 - 44 m på v. När arb mäter ca 6 - 7 - 8 cm (mät från de avsatta maskorna), minska för topp så här: Sticka till 2 m före 1:a sidomärket, sticka 2 m vridet rätt tills, 2 m rätt tills. Minska på samma sätt vid det andra sidomärket. Minska så här på vartannat v till det återstår 8 m. Klipp av tråden och trä den genom de resterande maskorna.

Tumme

Sätt över m från tråden på st nr 3 ½. Plocka upp 1 m på var sida och 5 - 5 - 7 m över de upplagda m bak = 14 - 16 - 18 m.

Sticka slätstickning runt till tummen mäter ca 4 - 5 - 6 cm (eller önskad längd). Sticka 2 och 2 m rätt tills till det återstår 4 - 4 - 5 m på v. Klipp av tråden och trä den genom maskorna, dra i tråden lätt och fäst den snyggt på avigan.



HALSDUK

Se Beskrivning 1711-2

Stöveldekoration 1711-4a

Storlekar: 2/6 - 8/12 - Dam

Vitt 1 - 1 - 1 nystan
Lila 1 - 1 - 1 nystan

Stickor och tillbehör: Rundstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp med vitt på st nr 3, 48 - 48 - 60 m och sticka 2 v runt i resår med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 3 ½ och sticka 1 v rätt, **därefter** mönster A efter diagrammet. Fortsätt med lila och sticka 3 v resår. Vänd arb med avigsidan ut (= vikkanten). Byt till st nr 3, sticka 2 v slätstickning över alla m och minska på 2:a v jämnt fördelat till 40 - 44 - 52 m. Fortsätt 8 - 10 - 12 cm i resår med 1 rm, 1 am. Maska av. Ånga vikkanten från avigan och vik den därefter dubbel mot rätan.

Viking Reflex

Pannband & torgvantar 1711-5

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15% reflextråd, 51% ull, 34% polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Storm (40% Superfine Alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nystan à 50 gr.

PANNBAND

Gult nr 445: 1 - 1 - 1 nystan

TORGVANTAR

Gult nr 445: 1 - 1 - 2 nystan

Stickor och tillbehör: Rundstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Mönster I

Varv 1: * 1 rm, 1 omslag, 1 rm, 2 am* upprepa från * till * och avsluta med 1 rm, 1 omslag, 1 rm.

Varv 2: * 3 am, 2 rm *, upprepa från * till * och avsluta med 3 m avigt.

Varv 3: * Lyft av 1 m löst. Sticka 2 m rätt och dra den lyfta m över de 2 räta m, 2 am * upprepa från * till * och avsluta med att lyfta av 1 m löst, sticka 2 m rätt och trä den lyfta m över de 2 räta m.

Varv 4: * 2 am, 2 rm*, upprepa från * till * och avsluta med 2 am.

Mönster II

Varv 1: * 2 rm, 2 am*, upprepa från * till * v ut.

Varv 2: * 1rm, 1 omslag, 1 rm, 2 am*upprepa från * till * v ut.

Varv 3: * 3 rm, 2 am * upprepa från * till * v ut.

Varv 4: * Lyft av 1 m löst, sticka 2 m rätt och trä den lyfta m över de 2 räta m, 2 am * upprepa från * till * v ut.

PANNBAND

Lägg upp på st nr 3 ½, 18 m (alla stl) och sticka: 4 m rätstickning, 10 m mönster I som beskrivet och 4 m rätstickning. Fortsätt fram och tillbaka efter denna indelning till arb mäter ca 43 - 45 - 48 cm eller önskad längd runt huvudet.

Maska eller sy ihop m på stickan med uppläggningsmaskorna.

TORGVANTAR

Lägg upp på st nr 3, 32 - 36 - 40 m och sticka 4 v runt i resår med 2 rm, 2 am. Byt till st nr 3 ½. Sätt ett märke i var sida med 16 - 18 - 20 m till var del. Sticka mönster II som beskrivet. När arb mäter ca 10 - 14 - 18 cm, maska av de första 6 - 8 - 8 m till tumhål och lägg upp dem igen på nästa v. Fortsätt sticka 4 v med mönster II som förr. Byt till st nr 3 och sticka resår som i början av arb. Mask av med rätt över rätt och avigt över avigt. Fäst alla lösa trådar.

Sticka den andra pulsvanten lika **men** med tumhål i motsatt sida.

Stöveldekoration

1711-5a

Storlekar: 2/6 - 8/12 - Dam

Gul nr 445

2 - 2 - 3 nystan

Lägg upp på st nr 3 ½, 52 - 56 - 60 m och sticka mönster II runt som beskrivet ca 8 - 10 - 12 cm. Byt till st nr 3. Sticka 2 v slätstickning över alla m och minska på 2:a v jämnt fördelat till 48 - 52 - 56 m (= vikkant). Vänd avigsidan ut och sticka 1 rm, 1 am runt i resår ca 10 - 12 - 14 cm. Mask av med rätt över rätt och avigt över avigt.

Viking Reflex och Viking Sportsragg

Reflexväst

1711-6

Storlekar: 2/4 6/8 10/12 år

Övervidd: 65 75 85 cm,

Hel längd: 36 45 54 cm

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15 % reflextråd, 51 % ull, 34 % polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), nystan à 50 gr.

Reflex Gult nr 445: 3 4 5 nystan

Sportsragg Orange nr 551: 1 1 2 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½ + 4 knappar.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp med gult på st nr 3, 144 - 166 - 188 m och sticka 7 v rätt fram och tillbaka, byt till st nr 3 ½ och fortsätt runt i slätstickning. Sätt ett märke i var sida med 73 - 83 - 95 m till framstycket och 71 - 83 - 93 m till bakstycket. När arb mäter ca 8 - 14 - 20 cm, sticka vidare med mönster så här: 6 - 11 - 17 m mönster A, mönster B över 61 m, 11 - 22 - 33 m mönster A, mönster B över 61 m och till slut 5 - 11 - 16 m mönster A. Fortsätt efter denna indelning till mönstret är färdigt. Fortsätt 2 cm med gult och slätstickning. Mask v 6 m i var sida till ärmhål = 3 m på var sida av märket.

Framstycket

Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning **samtidigt** som det minskas för ärmhål i var sida med 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång. När arb mäter ca 4 - 5 - 7 cm efter delning, maska av de 11 - 17 - 23 mittersta m till halsringning och sticka var sida för sig.

Höger framstycke

Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning som förr **samtidigt** som det minskas till halsringning med 5 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång och 1 m 1 gång = 11 - 13 - 16 m till axel. Fortsätt rätt upp till arb mäter ca 15 - 18 - 21 cm från delning till ärmhål. Mask av.

Vänster framstycke: Stickas som det högra men spegelvänt.

Bakstycke

Sticka och minska till armar och hals som på framstycket **men** 4 cm före hel längd stickas ett knapphål mitt i arbetet. Varje knapphål stickas genom att maska av 3 m som läggs upp igen på nästa v. Sticka ett nytt knapphål 2 cm före hel längd. Avsluta med 2 v slätstickning, därefter 4 v rätstickning. Mask av.

Ärmkant


Börja på toppen av axelremmen och plocka eller sticka upp med orange på st nr 3 runt hela ärmöppningen. Plocka upp ca 10 m per 5 cm och sticka 4 v rätstickning. Maska av.

Halskant

Börja på toppen av axelremmen och plocka eller sticka upp med gult på st nr 3 runt hela halsringningen. Plocka upp ca 10 m per 5 cm och sticka 4 v rätstickning. Maska av.

Sy på knapparna i förhållande till önskad ärmbredd. Extra längd på framkanterna gör det möjligt att flytta knapparna efter behov. Sy ihop rätstickningskanten nertill på västen.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.



- Reflexgult
- Sportsraggorange

Viking Reflex

Mössa

1711-7

Storlekar: barn - dam - herr

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15% reflextråd, 51% ull, 34% polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Storm (40% Superfine Alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nystan à 50 gr.

Färgnr, se bild: 3 - 3 - 4 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp på st nr 3 ½, 108 – 116 – 124 m och sticka resår med 2 rm, 2 am till arb mäter ca 24 – 27 – 30 cm. Maska av så här: Sticka 2 rm, 2 m avigt tills, upprepa v ut. Sticka 1 v utan minskning med 2 rm, 1 am. Sticka 2 rm tills, 1 am, upprepa v ut. Sticka 1 v utan minskning med 1 rm, 1 am. Sticka 2 och 2 m rätt tills till det återstår 14 – 15 – 16 m på v. Klipp av tråden och trä den genom resterande m, dra till lätt och fäst den på avigan. Gör en stor pom-pom och fäst den i toppen av mössan.

Viking Sportsragg och Viking Reflex

Mössa, vantar, sockar 1711-8

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15 % reflextråd, 51 % ull, 34 % polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), nystan à 50 gr.

MÖSSA

Sportsragg Ljusrosa nr 574: 1 - 1 - 2 nystan
Reflex Vitt nr 400: 1 - 1 - 1 nystan

VANTAR

Sportsragg Ljusrosa nr 574: 1 - 1 nystan
Reflex Vitt nr 400: 1 - 1 nystan

SOCKOR

Sportsragg Ljusrosa nr 574: 2 - 2 - 3 nystan
Reflex Vitt nr 400: 1 - 1 - 1 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

MÖSSA

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år

Lägg upp med ljusrosa på st nr 3, 88 – 100 – 108 m och sticka resår med 1 rm, 1 am runt ca 4 – 5 – 6 cm. Byt till st nr 3 ½, sticka 1 v slätstickning, därefter mönster I som upprepas efter diagrammet till mössan mäter ca 18 – 20 – 22 cm. Fortsätt vidare med ljusrosa slätstickning och minska för topp så här: *Sticka 2 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v ut. Sticka 1 v utan att minska. På nästa v, sticka: * 1 m rätt, 2 m rätt tills*. Upprepa från * till * v ut. Sticka 1 v. På nästa v, sticka 2 och 2 m rätt tills v ut. Sticka 1 v och upprepa minskningen. Det är nu 11 – 13 – 14 m kvar på v. Klipp av tråden och trä den genom maskorna, dra lätt i tråden och fäst den på avigan.

Gör en stor pom-pom och fäst den i toppen av mössan.

VANTAR

1711-8a

Storlekar: 2/6 - 8/12 år

Lägg upp med ljusrosa på st nr 3, 40 – 44 m och sticka resår med 1 rm, 1 am runt 3 v. Byt till st nr 3 ½, sticka 1 v slätstickning **därefter** mönster I som upprepas efter diagrammet till arb mäter ca 10 – 12 cm. Byt till st nr 3 igen och fortsätt med ljusrosa och minska på nästa v jämnt fördelat till 32 – 36 m. Sticka resår med 1 rm, 1 am ca 4 – 5 cm. Byt till st nr 3 ½ igen och slätstickning.

Sätt ett märke i var sida med 16 – 18 m till var del. Efter ca 1 cm (från resårkanten) ökas för tumkil så här: Börja vid sidomärket och sticka 1 – 1 m rätt. Öka 1 m i nästa m. Sticka 1 m rätt och öka 1 m i denna m = 2 m ökat. Fortsätt runt med slätstickning **samtidigt** som det ökas för kil på var 3:e v 2 – 3 gånger (avsluta med 2 v utan ökning). Det är nu 5 – 7 m i kilen. Sätt dessa m på en hjälptråd. Lägg upp 5 – 7 m bakom dessa och fortsätt runt med slätstickning. Det är nu 36 – 42 m på v. När arb mäter ca 8 – 10 cm (mät från de avsatta maskorna), minskas för topp så här: * Sticka 4 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v ut. Sticka 2 v slätstickning utan minskning * Sticka 3 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v ut. Sticka 1 – 1 v slätstickning utan att minska. Upprepa minskningen **men** med 1 m mindre mellan minskningarna och med 1 v slätstickning

emellan till det är 12 – 14 m kvar på v. Klipp av tråden och trä den genom resterande m, dra lätt i tråden och fäst den på avigan.

Tumme

Sätt över m från tråden på st nr 3 ½. Plocka upp 1 m på var sida och 5 – 7 m de upplagda m bak = 12 – 16 m. Sticka slätstickning runt till tummen mäter ca 4 – 5 cm (eller önskad längd). Minska därefter så här: *Sticka 2 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v runt. Sticka 2 v utan minskning. Upprepa minskningen **men** med 1 m mindre mellan minskningarna till det är 6 – 8 m kvar på v. Klipp av tråden och trä den genom maskorna, dra lätt i tråden och fäst på avigan.

SOCKOR

1711-8b

Storlekar: 28/30 - 33/37 - 37/39

Fotlängd före tåminskning: 16 - 18 - 20 cm


Lägg upp med ljusrosa på st nr 3, 48 – 52 – 56 m och sticka resår med 1 rm, 1 am runt ca 2 cm. Byt till st nr 3 ½, sticka 1 v slätstickning, därefter mönster I som upprepas efter diagrammet till arb mäter ca 18 – 20 – 22 cm. Byt till st nr 3 och fortsätt med ljusrosa. Sticka 1 v slätstickning och minska på detta v jämnt fördelat till 40 – 44 – 48 m. Sticka därefter 1 resår med 1 rm, 1 am runt ca 3 cm. Byt till st nr 3 ½ och sticka 2 v slätstickning. Sticka nu häl:

Sätt 19 – 21 – 23 m på en hjälpsticka, sticka slätstickning fram och tillbaka över de resterande 21 – 23 – 25 m ca 6 – 7 – 7 cm. Sticka 1 v avigt över alla m. Sticka 14 – 16 – 17 m rätt, vänd. Lyft den 1:a m, och sticka 7 – 9 – 9 m avigt tillbaka, vänd. Lyft 1:a m och sticka 1 m mer för varje gång till det är 2 m kvar på var sida. Vänd och sticka rätt v ut. Du är nu på vänstra sidan av hälen. Sticka upp 10 – 12 – 13 m längs hälen. Sticka slätstickning över de avsatta 19 – 21 – 23 m och sticka upp 10 – 12 – 13 m längs höger sidea av hälen. Fortsätt runt med slätstickning **samtidigt** som det minskas 1 m på var sida av hälen på varje v till det är 40 – 44 – 48 m kvar på v. Sticka till strumpan mäter ca 16 – 18 – 20 cm (eller passande längd före tåminskning).

Tåminskning

Sätt ett märke i var sida och minska 1 m på var sida av märkena på vartannat v 2 gånger. Därefter varje v till det är 12 m kvar på v. Trä tråden genom maskorna och sy fast på avigan.

Mönster



Ljusrosa

Vitt

Viking Sportsragg och Viking Reflex

«Oliver» jacka

1711-9

Storlekar: 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 år

Övervidd: 60 - 65 - 71 - 75 - 80 - 85 cm

Hel längd: 36 - 40 - 45 - 50 - 54 - 58 cm

Ärmlängd: 23 - 28 - 31 - 36 - 40 - 43 cm

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15% reflextråd, 51% ull, 34% polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Storm (40% Superfine Alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nystan à 50 gr.

Sportsragg Mörkpetrol nr 534: 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 n

Reflex Vitt nr 400: 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 n

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½ + 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 knappar.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp med mörk petrol på st nr 3, 127 - 139 - 151 - 159 - 171 - 183 m och sticka resår med 1 rm, 1 am fram och tillbaka ca 5 - 5 - 5 - 6 - 6 - 6 cm. Byt till st nr 3 ½ och slätstickning. Sätt ett märke i var sida med 30 - 33 - 36 - 38 - 41 - 44 m till vart framstycke och 67 - 73 - 79 - 83 - 89 - 95 m till bakstycket.

När arb mäter ca 22 - 25 - 29 - 33 - 36 - 39 cm, maska av 8 m i var sida för ärmhål (4 m på var sida av märket).

Ärmar

Lägg upp med mörk petrol på st nr 3, 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 m och sticka resår med 1 rm, 1 am runt ca 5 - 5 - 5 - 6 - 6 - 6 cm. Byt till st nr 3 ½, sticka slätstickning och öka på 1:a v jämnt fördelat till 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 53 m. Sätt ett märke i v början (= mitt under ärmen). Fortsätt med slätstickning **samtidigt** som det ökas 1 m på var sida av märket ca var 4 ½ - 4 ½ - 4 - 4 - 3 ½ - 3 ½ cm. När ärmen mäter ca 13 - 17 - 20 - 25 - 28 - 31 cm, stickas mönster I efter diagrammet. Sticka till det är 51 - 55 - 59 - 63 - 69 - 73 m på v och ärmen mäter ca 23 - 28 - 31 - 36 - 40 - 43 cm. På sista v minskas 8 m mitt under ärmen (4 m på var sida av märket).

Oket

Sticka in alla delar på samma rundsticka nr 3 ½, med en ärm över var avmaskning på bålen = 197 - 217 - 237 - 253 - 277 - 297 m på v. Sätt ett märke i alla 4 sammanfogningarna. Sticka fram och tillbaka med mönster I och slätstickning som förr **samtidigt** som det minskas för raglan så här: Sticka till 2 m före 1:a märket, lyft nästa m, sticka 1 m rätt och dra den lyfta m över. Sticka 2 m rätt tills. Upprepa minskningen i var sammanfogning (= 8 m minskat).

Fortsätt att minska för raglan på vartannat v till det är 61 - 65 - 69 - 69 - 69 - 73 m på v och det är 17 - 19 - 21 - 23 - 26 - 28 raglansminskningar.

Halskant

Byt till st nr 3 och sticka med mörk petrol 1 v slätstickning, därefter resår med 1 rm, 1 am fram och tillbaka ca 3 cm. Maska av löst med rätt över rätt och avigt över avigt.

Höger framkant

Sticka eller plocka upp med mörkpetrol på st nr 3, ca 79 - 87 - 99 - 109 - 119 - 127 m (också över halskanten) och sticka 2 v slätstickning **därefter** resår med 1 rm, 1 am fram och tillbaka till framkanten mäter ca 3 cm. Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt.


Vänster framkant

Stickas som högra **men** med 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 knapphål mitt i kanten. Det första 4 m från nedersta kanten och det sista i övergången till halskanten, de övriga med jämnt mellanrum. Knapphål stickas genom att maska av 3 m som läggs upp igen på nästa v.

Montering

Sy ihop under ärmarna. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

☐ Mönster



☐ Mörk petrol

☒ Vit

Viking Reflex och Viking Sportsragg

Mössa

1711-10

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15% reflekstråd, 51% ull, 34% polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Alpaca Storm (40% superfine alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull superwash), Viking Bamboo (50% bomull, 50% bambus), nystan à 50 gr.

Reflex Ljusgrå 413: 1 - 1 - 1 nystan

Reflex Vit nr 400: 1 - 1 - 1 nystan

Sportsragg Bränd orange 543: 1 - 1 - 1 nystan

Sportsragg Gul 544: 1 - 1 - 1 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.


Lägg upp med vitt på st nr 3, 96 - 100 - 108 m och sticka 4 - 5 - 5 cm runt i resår med 2 rm, 2 am.

Byt till st nr 3 1/2. Sticka 1 v slätstickning, öka på detta v jämnt fördelat på stl 6/8 år till 108 m.

Sticka mönster A efter diagrammet och minska för topp som anvisas.

Fortsätt med bränd orange och sticka 2 och 2 m rätt tills till det är 8 - 9 - 9 m kvar på v. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m, dra lätt i tråden och fäst den på avigan. Fäst alla lösa trådar.

Gör en stor pom-pom och fäst i toppen på mössan.



Sportsragg Ljuspetrol nr 536: 2 - 2 - 2 nystan



Reflex Ljusgrå nr 413: 1 - 1 - 1 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 3 och 3 1/2.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 1/2 mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp med ljusgrå på st nr 3, 90 - 102 - 114 m och sticka resår med 1 rm, 1 am runt ca 8 - 9 - 10 cm. Byt till ljus petrol och st nr 3 1/2. Sticka 2 v slätstickning och öka på 2:a v så här: * Sticka mönster I över de första 12 - 16 - 20 m. Öka därefter 10 m jämnt fördelat över nästa 18 m (= 28 m mönster II), *. Upprepa från * till * tot 3 gånger. Fortsätt runt efter denna indelningen till arb mäter ca 22 - 24 - 26 cm (mät från uppläggningskanten). Sticka 1 v över alla maskorna och minska på detta v jämnt fördelat över mönster II till det är 18 m på v. Minska därefter för topp så här: Sticka 2 och 2 m rätt tills. Sticka 2 v utan att minska. Upprepa minskningen till det är 12 - 13 - 15 m kvar på v. Klipp av tråden och trä den genom maskorna. Fäst tråden snyggt på avigan.



- 2 rätt (rm) på rätan, 2 m på avigan
- v 2 vigt (am) på rätan, 2 m på avigan
- 2 rätt (rm) på hjälpst framför arb, sticka 2 m rätt, sticka 1 m från hjälpst rätt.
- 2 rätt (rm) på hjälpst bakom arb, sticka 2 m rätt, sticka 1 m från hjälpst rätt.

Viking Sportsragg och Viking Reflex

Mössa

1711-11

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år
GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15% reflextråd, 51% ull, 34% polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Storm (40% Superfine Alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nystan à 50 gr.

Viking Reflex och Viking Sportsragg

Mössa och vantar

1711-12

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15 % reflextråd, 51 % ull, 34 % polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), nystan à 50 gr.

Reflex Mörkblå nr 427: 2 - 2 - 3 nystan

Sportsragg Ljus petrol nr 536: 2 - 2 - 2 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på stn r 3 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

MÖSSA


Lägg upp med mörk blå på st nr 3, 96 - 104 - 112 m och sticka ca 3 - 3 - 4 cm runt i resår med 2 rm, 2 am, byt till st nr 3 ½.

Sticka 1 v slätstickning, därefter mönster A efter diagrammet som upprepas till mössan mäter ca 20 - 24 - 26 cm. Maska av alla maskorna. Dela arb i var sida med 48 - 52 - 56 m till var del. Maska ihop de 2 delarna i toppen till en fyrkant.

Gör 2 små pom-pomer i mörk blå och fäst en i var sida av mössan.

Fäst alla lösa trådar och ånga mössan lätt på avigan.

Mönster A



☐ = Ljus petrol

■ = Mörkblå

VANTAR


Lägg upp med mörkblå på st nr 3, 36 - 36 - 40 m och sticka resår med 2 rm, 2 am runt ca 6 - 7 - 8 cm. Byt till st nr 3 ½ och sticka mönster B efter diagrammet.

Öka för tumme som visas på diagrammet. Där pilen visar sätt maskorna till tummen på en hjälptråd. Lägg upp 7 - 7 - 7 m bakom de avsatta maskorna = 40 - 40 - 44 m på v. Fortsätt efter diagrammet.


Tumme: Sätt över m från hjälptråden på st nr 3 ½. Plocka eller sticka upp 5 - 5 - 7 m bakom tummen + 1 m i var sida = 16 - 16 - 18 m till tummen. Sticka efter diagrammet för tummen.

Mönstret är gjort för den högra vanten. Den vänstra vanten stickas från vänster till höger.


Mönster B Vantar



Tummen stl 2/4 och 6/8 år



Tummen stl 10/12 år



Mönstret är ritat till den högra vanten.
Den vänstra vanten stickas från vänster mot höger.

Viking Reflex och Viking Sportsragg

Mössa

1711-13

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år
GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15 % reflextråd, 51 % ull, 34 % polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Alpaca Storm (40% superfine alpaca, 40% merinoull, 20 % nylon), Viking Superwash (100 % ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull superwash), Viking Bamboo (50 % bomull, 50% bambus), nystan à 50 gr.


Reflex Svart nr 403: 1 - 1 - 1 nystan
Sportsragg Ljusrosa nr 574: 1 - 1 - 1 nystan
Sportsragg Vinröd nr 555: 1 - 1 - 1 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½
 + en fuskpälsboll.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp med svart på st 3, 96 - 100 - 108 m och sticka 4 - 5 - 5 cm runt i resår med 2 rm, 2 am.
 Byt till st nr 3 ½. Sticka slätstickning och randmönster efter mönster I. När mössan mäter ca 19 - 21 - 23 cm minskas för topp så här: Fortsätt med mönster I och sticka *2 m rätt, 2 m rätt tills * upprepa från * till * v runt. Sticka 3 v utan minskning. Sticka *1 m rätt, 2 m rätt tills * upprepa från * till * v runt. Sticka 3 v utan minskning. Sticka 2 och 2 m rätt tills v runt + 1 v utan minskning. Upprepa de 2 sista v till det återstår 12 - 13 - 14 m på v. Klipp av tråden och trä den genom resterande m, dra lätt i tråden och fäst på avigan.
 Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.
 Sy i en fuskpäls boll i toppen av mössan.

Mönster I



- Ljusrosa
- Svart
- Vinröd

Viking Reflex och Viking Sportsragg

Mössa och vantar

1711-14

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år
GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15 % reflextråd, 51 % ull, 34 % polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Alpaca Storm (40% superfine alpaca, 40% merinoull, 20 % nylon), Viking Superwash (100 % ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull superwash), Viking Bamboo (50 % bomull, 50% bambus), nystan à 50 gr.

Sportsragg Svart nr 550: 1 - 1 - 1 nystan
Sportsragg Ljuslila nr 567: 1 - 1 - 1 nystan
Reflex Rosa nr 463: 1 - 1 - 1 nystan
Reflex Lila nr 469: 1 - 1 - 1 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

MÖSSA

Lägg upp med rosa på st nr 3, 96 - 104 - 112 m Sticka 3 - 3 - 4 cm runt i resår med 2 rm, 2 am. Byt till st nr 3 ½ och svart.
 Fortsätt runt med mönster A efter diagrammet. När arb mäter ca 18 - 20 - 22 cm, minsk till topp så här: sticka *2 m, 2 m tills* upprepa v ut. Sticka 2 v utan minskning. Sticka *1 m, 2 m tills*, upprepa v ut. Sticka 2 v utan minskning. Sticka 2 och 2 m tills till det återstår 12 - 13 - 14 m på v. Klipp av tråden och trä den genom resterande maskor, dra lätt i tråden och fäst på avigan.
 Gör en lila pom-pom (ca 8 cm i diameter) och fäst den i toppen av mössan.

VANTAR


Lägg upp med rosa på st nr 3, 32 - 36 - 40 m och sticka 6 - 7 - 8 cm runt i resår med 2 rm, 2 am. Byt till svart och st nr 3 ½.
 Sticka 1 v rätt och öka på detta v jämnt fördelat till 36 - 40 - 44 m. Sätt ett märke i var sida med 18 - 20 - 22 m till var del.
 Sticka mönster A efter diagrammet. Efter ca 3 - 4 - 5 cm sätt de första 7 - 9 - 9 m på en hjälptråd till tumme. Lägg upp 7 - 9 - 9 m bakom hjälptråden och fortsätt rätt upp med mönster A som förr. Sticka till arb mäter ca 8 - 10 - 12 cm från resåren (eller önskad längd före minskning). Minska nu till topp så här: Börja på 4:e eller 8:e v i mönsterdiagrammet, sticka de 2 svarta m rätt tills + 2 m rätt med mönsterfärg v runt. Sticka 2 v utan minskning. Sticka 2 m rätt tills i mönsterfärg + 1 m rätt svart, upprepa v ut. Sticka 1 v med 1 m mönsterfärg + 1 m svart. Byt till svart och sticka 2 och 2 m rätt tills till det återstår 9 - 10 - 11 m på v. Klipp av tråden och trä den genom resterande maskor och fäst på avigan.

Tumme

Sätt över maskorna från hjälptråden på st nr 3 ½, plocka upp med svart 5 - 7 - 7 m bakom tummen och 1 m i var sida = 14 - 18 m. Sticka runt med svart i slätstickning till tummen mäter 4 - 5 - 6 cm (eller önskad längd). Sticka 2 och 2 m rätt tills till det återstår 5 - 5 - 5 m. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m.

Sticka den andra vanten lika **men** med tummen i motsatt sida.
 Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

MönsterA



- Svart, rätt
- x Lila, rätt
- x Lila, avigt
- v Ljuslila, rätt
- v Ljuslila, avigt
- o Rosa, rätt
- o Rosa, avigt

Viking Reflex och Viking Sportsragg

Pulsvärmare

1711-14a

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15 % reflextråd, 51 % ull, 34 % polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Alpaca Storm (40% superfine alpaca, 40% merinoull, 20 % nylon), Viking Superwash (100 % ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull superwash), Viking Bamboo (50 % bomull, 50% bambus), nystan à 50 gr.

Sportsragg Svart nr 550: 1 - 1 - 1 nystan
 Sportsragg Ljuslila nr 567: 1 - 1 - 1 nystan
 Reflex Rosa nr 463: 1 - 1 - 1 nystan
 Reflex Lila nr 469: 1 - 1 - 1 nystan

Stickor och tillbehör: Strumpstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.
 Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp med svart på st nr 3, 32 - 36 - 40 m och sticka 4 v runt i resår med 2 rm, 2 am. Byt till st nr 3 ½. Sätt ett märke i var sida med 16 - 18 - 20 m till var del. Sticka mönster A runt efter diagrammet. När arb mäter ca 10 - 14 - 18 cm, maska av de första 6 - 8 - 8 m till tumhål. Dessa m läggs upp igen på nästa v. Fortsätt med mönster A till arb mäter ca 12 - 16 - 20 cm. Byt till st nr 3, sticka 1 v slätstickning, därefter resår med 2 rm, 2 am. Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt. Fäst alla lösa trådar. Sticka den andra pulsvärmaren lika men med tumhål i motsatt sida.

Viking Reflex och Viking Sportsragg

Sockor

1711-14b

Storlekar: 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37

Fotlängd: 14,5 15,5 17 18 19,5 21 22 23,5 cm

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15 % reflextråd, 51 % ull, 34 % polyester), Viking Alpaca Storm (40% superfine alpaca, 40% merinoull, 20 % nylon) Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), nystan à 50 gr.

Sportsragg Svart nr 550: 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 n
 Sportsragg Ljuslila nr 567: 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 n
 Reflex Rosa nr 463: 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 n
 Reflex Lila nr 469: 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 n

Stickor och tillbehör: Strumpstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.
 Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp med rosa på st nr 3, 32 - 36 - 36 - 40 - 40 - 44 - 44 - 48 m. Sticka 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 8 - 9 - 9 cm runt i resår med 2 rm, 2 am. Byt till svart och st nr 3 ½. Sticka 2 v slätstickning. Sätt över 16 - 18 - 18 - 20 - 20 - 22 - 22 - 24 m på en hjälpsticka. Sticka 14 - 16 - 16 - 18 - 18 - 20 - 20 - 22 v slätstickning fram och tillbaka över de resterande 16 - 18 - 18 - 20 - 20 - 22 - 22 - 24 m (= hälen).


Minska till häl så här: Börja på rätan och sticka till det återstår 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 - 9 m på v. Lyft 1 m, sticka 1 m rätt och dra den lyfta m över. Vänd och sticka avigt tillbaka till det återstår 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 - 9 m på v, sticka 2 m avigt tills, vänd. Sticka rätt till det återstår 5 - 6 - 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 m på v. Lyft av 1 m löst, 1 m rätt, dra den lyfta m över, vänd. Sticka avigt till det återstår 5 - 6 - 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 m på v, sticka 2 m avigt tills, vänd. Upprepa minskningen på samma sätt men med 1 m mindre på var sida till det återstår 6 - 6 - 6 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 m på v. Plocka eller sticka upp 8 - 9 - 9 - 10 - 10 - 11 - 11 - 12 m på var sida av hälen. Fortsätt runt över alla m i slätstickning och mönster A och minska samtidigt till kil på var 3:e v tot 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 gånger.

Sticka vidare runt till arb mäter ca 12 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 cm från längst bak på hälen.

Tåminskning

Sätt ett märke i var sida och minska 1 m på var sida av märkena på vartannat v, 3 gånger. Minska genom att lyfta 1 m, sticka 1 m rätt och dra den lyfta m över före märket och sticka 2 m rätt tills efter märket. Därefter på varje v till det är 8 - 8 - 8 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 m kvar på v. Trä tråden genom maskorna och fast på avigan.

Mönster



- □ svart, rätt
- □ blå, rätt
- □ blå, avigt
- □ ljusblå, rätt
- □ ljusblå, avigt
- □ rosa, rätt
- □ rosa, avigt

Viking Reflex

Hårband

1711-15

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15% reflextråd, 51% ull, 34% polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Storm (40% Superfine Alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nystan à 50 gr.

Rosa nr 463:

1 nystan

Stickor och tillbehör: Stickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp på st nr 3 ½, 3 m och sticka resår med 1 rm, 1 am, vänd och öka på 1:a v 5 m. Fortsätt fram och tillbaka i resår med 1 rm, 1 am. När arb mäter ca 50 cm, öka 1 m i början och slutet av vartannat v till det är 15 m på v. Dela maskorna i 3 och fortsätt med 1 rm, 1 am över de 5 första maskorna ca 20 cm. Fortsätt med 1 rm, 1 am över de mittersta 5 m ca 20 cm och till slut stickas 1 rm, 1 am över de 5 sista maskorna ca 20 cm. Fläta nu de 3 delarna som en vanlig fläta. Inte för stramt. Se till att de 3 delarna ligger slätt.

Fortsätt nu i resår med 1 rm, 1 am över alla de 15 m igen **samtidigt** som det minskas 1 m i början och slutet på vartannat v till det är 5 m kvar på v. Fortsätt fram och tillbaka med 1 rm, 1 am över dessa 5 m ca 50 cm. På sista v minskas 1 m i var sida = 3 m. Maska av.

Viking Reflex och Viking Sportsragg

Mössa och halsduk

1711-16

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15% reflextråd, 51% ull, 34% polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Alpaca Storm (40% superfine alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), Viking Bamboo (50% bomull, 50% bambus), nystan à 50 gr.

MÖSSA

Sportsragg Beige nr 507:

2 - 2 - 3 nystan

Reflex Rosa nr 463:

1 - 1 - 1 nystan

HALSDUK

Reflex Rosa nr 463:

5 - 6 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

MÖSSA

Lägg upp med beige på st nr 3 ½, 96 - 108 - 108 m. Sticka 2 v rätstickning fram och tillbaka. Fortsätt runt med mönster I efter diagrammet. Fortsätt med beige och 2 v rätstickning runt (rätstickning = 1 v rätt, 1 v avigt) + 2 v slätstickning. På sista v, justeramaskantalet på stl 6/8 år till 102 m.

Vänd arb med avigan ut = vikkanten. Mät härifrån fortsättningsvis. Byt till st nr 3 och sticka resår med 1 rm, 1 am till denna mäter ca 2 cm kortare än vikkanten. Byt till st nr 3 ½ och fortsätt med mönster II efter diagrammet.

När arb mäter ca 21 - 23 - 25 cm (mät från vikkanten), stickas 1 v avigt = vikkant. Fortsätt fram och tillbaka med beige, 2 cm i slätstickning. Maska av.

Vik kanten överst på mössan dubbelt mot avigan och sy fast med lösa stygn till en kanal, tvinn en snodd ca 150 cm med dubbelt garn och trä denna genom kanalen i toppen av mössan, dra lätt i tråden så att mössan dras åt i toppen och se till så snoddens längd blir enl önskemål.

Gör 2 små rosa pom-pomer, ca 6 cm i diameter och fäst i var ände av snodden.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.



Ånga vikkanten försiktigt med en fuktig duk från avigan och vik dubbelt mot rätan.

HALSDUK

Storlekar

16 x 150 - 18 x 170 cm

Lägg upp med rosa på st nr 3 ½, 48 - 60 m och sticka resår med 2 rm, 2 am fram och tillbaka till halsuken mäter ca 150 - 170 cm. Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt.



x Detta stickas inte st 2/4

Lägg upp på st nr 3 ½, 128 – 144 – 160 – 176 – 192 m och sticka mönster A runt efter diagrammet. Sätt ett märke i var sida med 65 – 73 – 81 – 89 – 97 m till framstycket och 63 – 71 – 79 – 87 – 95 m till bakstycket.

När arb mäter ca 22 – 25 – 31 – 36 – 39 cm, maska av 8 m i var sida för ärmhål (4 m på hver side av märket).

Ärmar

Lägg upp på st nr 3, 38 – 40 – 42 – 46 – 48 m och sticka resår runt med 1 rm, 1 am ca 5 – 5 – 6 – 6 – 6 cm. Byt till st nr 3 ½. Sticka 1 v slätstickning och öka på detta v jämnt fördelat till 41 – 43 – 45 – 49 – 51 m. Sätt ett märke i v början (= mitt under ärmen). Fortsätt runt med mönster A efter diagrammet **samtidigt** som det ökas 1 m på var sida av märket ca var 4 ½ – 4 ½ – 4 – 4 – 3 ½ cm till det är 49 – 53 – 59 – 65 – 71 m på v och ärmen mäter ca 23 – 28 – 34 – 40 – 43 cm. På sista v, maska av 8 m mitt under ärmen (4 m på var sida av märket).

Oket

Sätt in alla delar på samma rundsticka nr 3 ½, med en ärm över var avmaskning på bålen = 194 – 218 – 246 – 274 – 302 m på v. Sätt ett märke i alla 4 sammanfogningar. Sticka runt med mönster A som förr **samtidigt** som det minskas för raglan så här: Sticka till 2 m före 1:a märket, lyft nästa m, sticka 1 m rätt och dra den lyfta m över. Sticka 2 m rätt tills. Upprepa minskningen i var sammanfogning (= 8 m minskat). Sticka 1 v utan minskning. Fortsätt att minska för raglan på vartannat v till det är 66 – 74 – 78 – 82 – 86 m på v och det är 16 – 18 – 21 – 24 – 27 raglanminskningar.

Halskant

Byt till st nr 3 och sticka resår med 1 rm, 1 am ca 6 – 6 – 7 – 7 – 8 cm. Maska av löst med rätt över rätt och avigt över avigt.

Montering

Vik halskanten dubbelt mot avigan och sy fast med lösa stygn. Sy ihop under ärmarna.

Viking Reflex

Tröja

1711-17

Storlekar: 2 - 4 - 6/8 - 10 - 12 år

Övervidd: 58 - 65 - 73 - 80 - 87 cm

Hel längd: 36 - 40 - 48 - 54 - 58 cm


Ärmlängd: 23 - 28 - 34 - 40 - 43 cm

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15 % reflextråd, 51 % ull, 34 % polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Alpaca Storm (40% superfine alpaca, 40% merinoull, 20 % nylon), Viking Superwash (100 % ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull superwash), Viking Bamboo (50 % bomull, 50% bambus), nystan à 50 gr.

Mörkblå nr 427: 8 - 8 - 9 - 10 - 10 - 11 nystan.

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.



Avigt från rätan, rätt från avigan

Rätt från rätan, avigt från avigan

Viking Reflex

Mössa och krage

1711-18

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15 % reflextråd, 51 % ull, 34 % polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Alpaca Storm (40% superfine alpaca, 40% merinoull, 20 % nylon), Viking Superwash (100 % ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull superwash), Viking Bamboo (50 % bomull, 50% bambus), nystan à 50 gr.

MÖSSA

Orange nr 451: 2 - 2 - 3 nystan

KRAGE

Orange nr 451: 4 - 5 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

MÖSSA

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år


Lägg upp på st nr 3, 88 - 96 - 104 m och sticka 3 v avigt, 1 v rm, därefter 2 rm, 2 am runt i resår till arb mäter ca 5 - 6 - 6 cm. Byt till st nr 3 ½ och sticka mönster I som upprepas efter diagrammet. När mössan mäter ca 20 - 22 - 24 cm minskas för topp så här: *Sticka 2 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepas från * till * v ut. Sticka 1 v utan att minska. På nästa v stickas: * 1 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v ut. Sticka 1 v. På nästa v stickas 2 och 2 m rätt tills v ut. Sticka 1 v och upprepa minskningen. Det är nu 11 - 12 - 13 m kvar på v. Klipp av tråden och trä den genom maskorna. Dra lätt i tråden och fäst på avigan.

KRAGE

Storlekar: 2/6 - 8/12 år

Lägg upp på st nr 3, 176 - 200 m och sticka 3 v avigt, 1 v rätt, därefter resår med 2 rm, 2 am runt till arb mäter ca 4 - 5 cm. Byt till st nr 3 ½. Sticka mönster I som upprepas efter diagrammet till arb mäter ca 18 - 22 cm (OBS! Sluta med 4 v slätstickning som visas i diagrammet). Byt till st nr 3 och sticka runt i resår med 2 rm, 2 am ca 3 - 4 cm. Sluta med 1 v rätt, 2 v avigt och maska av i aviga maskor.

Mönster I



Rätt på rätan, avigt på avigan

Avigt på rätan, rätt på avigan

Viking Reflex

Mössa och Krage

1711-19

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15% reflextråd, 51% ull, 34% polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Storm (40% Superfine Alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nystan à 50 gr.

Turkos nr 429: 5 - 5 - 6 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

KRAGE

Lägg upp på st nr 3 ½, 64 - 72 - 72 m och sticka mönster A fram och tillbaka ca 16 - 18 - 20 cm (sluta med hel ruta). Maska av de 12 första och sista maskorna. Lägg arb åt sidan och sticka en motsvarande del. Sätt in bägge delarna på en liten rundsticka nr 3 = 80 - 96 - 96 m på v. Sticka runt i resår med 1 rm, 1 am ca 10 - 12 - 14 cm. Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt. Maska ihop de 12 m på var axel.


MÖSSA

Lägg upp på st nr 3, 90 – 96 – 106 m och sticka resår med 1 rm, 1 am runt ca 6 cm. Byt till st nr 3 ½, sticka 1 v slätstickning och öka på detta v jämnt fördelat till 96 – 104 – 120 m. Sticka mönster A runt. När arb mäter ca 20 – 21 – 22 cm (sluta med hel ruta), stickas: * 2 m rätt, 2 m rätt tills, 1 omslag *. Upprepa från * till * v runt. Byt till st nr 3 och fortsatt runt i resår med 1 rm, 1 am till mössan mäter ca 25 – 26 – 27 cm. Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt.

Montering

Tvinna en snodd med 4 dubbelt garn. Färdig längd ca 50 cm. Trä snodden genom hålraden, dra ihop och knyt en rosett.

Mönster A



v Avigt från ätan, rätt från avigan

□ Rätt från ätan, avigt från avigan

Viking Reflex

Mössa krage och vantar 1711-20

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15% reflextråd, 51% ull, 34% polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Storm (40% Superfine Alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nystan à 50 gr.

MÖSSA

Vitt nr 400: 2 - 2 - 2 nystan
Blå nr 425: 2 - 2 - 3 nystan

KRAGE

Vitt nr 400: 2 - 2 - 3 - 3 nystan
Blå nr 425: 2 - 2 - 2 - 2 nystan

VANTAR

Vitt nr 400: 2 - 2 nystan
Blå nr 425: 2 - 2 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½ + virknål 3 mm.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

MÖSSA

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år

Lägg upp med vitt på st nr 3, 84 – 96 – 108 m och sticka resår runt med 2 rm, 2 am ca 10 – 11 – 12 cm. Byt till blått på st nr 3 ½ och slätstickning. När mössan mäter ca 20 – 22 – 24 cm (mät från resåren), minska för topp så här: *Sticka 2 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v ut. Sticka 1 v utan att minska. På nästa v sticka: * 1 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v ut. Sticka 1 v. På nästa v stickas 2 och 2 m rätt tills v ut. Sticka 1 v och upprepa minskningen. Det är nu 11 – 12 – 14 m kvar på v. Klipp av tråden och trä den genom maskorna, dra lätt i tråden och fäst den på avigan.

Gör en stor pom-pom med blandning av bägge färgerna och fäst i toppen av mössan.

KRAGE

Storlekar: 1-2år - 4 - 6 - 8 år

Lägg upp med vitt på st nr 3, 74 – 82 – 82 – 90 m och sticka resår med 2 rm, 2 am fram och tillbaka ca 2 cm. Byt till st nr 3 ½ och sticka 10 v slätstickning fram och tillbaka, lägg arb åt sidan och sticka en motsvarande del (= fram och bakstycket).

Börja med bakstycket och fortsatt runt med vitt och slätstickning så här: Sticka slätstickning över de 74 – 82 – 82 – 90 m (sätt ett märke). Lägg upp med vitt, 40 – 40 – 48 – 48 nya m i slutet av v (sätt ett märke), sticka slätstickning över de 74 – 82 – 82 – 90 m (sätt ett märke) och lägg till slut upp 40 – 40 – 48 – 48 nya m (sätt ett märke) = 228 – 244 – 260 – 276 m på v. Fortsätt runt med slätstickning **samtidigt** som det minskas för raglan vid alla 4 märkena så här: Sticka till 2 m före märket. Lyft av nästa m löst. Sticka 1 m rätt och dra den lyfta m över. Sticka 2 m rätt tills. Upprepa vid vart märke, minska på detta sätt vid varje märke. Minska på detta sätt vid alla 4 märken på vartannat v till det är 76 – 84 – 84 – 92 m kvar på v och 19 – 20 – 22 – 23 raglansminskningar på höjden. Byt till st nr 3 och blått. Sticka 2 v slätstickning **därefter** resår med 2 rm, 2 am runt ca 14 – 17 – 20 – 22 cm. Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt.

Montering

Börja på bakstycket och virka med vitt och virknål 3, 1 v med fm från resåren över de 40 – 40 – 48 – 48 m i sidan och ner till resåren på framstycket = 64 – 64 – 72 – 72 fm.

VANTAR

Storlekar: 2/6 - 8/12 år

Lägg upp med vitt på st nr 3, 32 – 36 m och sticka resår med 2 rm, 2 am runt i ca 12 – 15 cm. Byt till blått, st nr 3 ½ och slätstickning, sätt ett märke i var sida med 16 – 18 m till var del. När arb mäter ca 1 cm från resåren öka för tumkil så här: Börja vid sidomärket och sticka 1 – 1 m rätt. Öka 1 m i den nästa m. Sticka 1 m rätt och öka 1 m i denna m = 2 m ökat. Fortsätt runt med slätstickning **samtidigt** som det ökas för kil på var 3:e v 2 – 3 ggr (sluta med 2 v utan ökning). Det är nu 5 – 7 m i kilen. Sätt dessa m på en hjälptråd. Lägg upp 5 – 7 m bakom dessa och fortsatt runt med slätstickning. Det är nu 36 – 42 m på v. När arb mäter ca 7 – 8 cm (eller önskad längd mät från de avsatta maskorna), minska för topp så här: * Sticka 4 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v ut. Sticka 2 v slätstickning utan att minska. * Sticka 3 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v ut. Sticka 1 v slätstickning utan att minska. Upprepa minskningen **men** med 1 m mindre mellan minskningarna och med 1 v slätstickning emellan till det är 12 – 14 m kvar på v. Klipp av tråden och trä den genom maskorna, dra lite i tråden och fäst på avigan.

Tumme

Sätt över m från tråden på st nr 3 ½. Plocka upp med blått 1 m på var sida och 5 – 7 m över de upplagda m bak = 12 – 16 m. Sticka slätstickning runt till tummen måter ca 4 – 5 cm (eller önskad längd). Minska därefter så här: *Sticka 2 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v runt. Sticka 2 v utan att minska. Upprepa minskningen **men** med 1 m mindre mellan minskningarna till det är 6 - 8 m kvar på v. Klipp av tråden och trä den genom maskorna dra lätt i tråden och fäst på avigan.

Den vänstra vanten stickas på samma sätt men öka då för tumkil efter 14 – 16 m.

Viking Reflex

Torgvantar, pannband & halsduk

1711-21

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år - dam - herr

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15% reflextråd, 51% ull, 34% polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Storm (40% Superfine Alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nystan à 50 gr.

TORGVANTAR

Ljusgrön nr 431: 1 - 1 - 2 - 2 - 2 nystan

PANNBAND

Ljusgrön nr 431: 1 - 1 - 1 - 2 - 2 nystan

HALSDUK

Ljusgrön nr 431: 5 - 7 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ måter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

TORGVANTAR

Lägg upp på st nr 3, 40 – 44 – 48 – 52 – 56 m och sticka resår med 2 rm, 2 am runt. Efter 6 v byt till st nr 3 ½ och fortsätt till arb måter ca 12 – 14 – 16 – 18 – 20 cm. Byt till st nr 3 igen och sticka till arb måter ca 14 – 16 – 18 – 20 – 22 cm. Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt.

PANNBAND

Lägg upp på st nr 3, 100 – 108 – 116 – 120 – 128 m och sticka resår med 2 rm, 2 am runt, efter 3 v, byt till st nr 3 ½ och fortsätt till arb måter ca 8 – 9 – 10 – 11 – 12 cm. Byt till st nr 3 igen och sticka 3 v. Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt.

HALSDUK

Storlek: ca 13 x 150 - 16 x 170 cm

Lägg upp på st nr 3 ½, 48 – 60 m och sticka resår med 2 rm, 2 am fram och tillbaka till halsduken måter ca 150 – 170 cm.

Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt.

Viking Sportsragg och Viking Reflex

Mössa och vantar

1711-22

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15% reflextråd, 51% ull, 34% polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Storm (40% Superfine Alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nystan à 50 gr.

MÖSSA

Reflex: Svart nr 403: 1 - 1 nystan

Sportsragg: Neongul nr 549: 1 - 1 nystan

VANTAR

Reflex: Svart nr 403: 1 - 1 nystan

Sportsragg: Neongul nr 549: 1 - 1 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ måter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

MÖSSA

Lägg upp med svart på st nr 3, 84 – 96 – 108 m och sticka resår med 2 rm, 2 am runt ca 5 – 6 – 7 cm. Byt till neongult och st nr 3 ½. Fortsätt runt med slätstickning till mössan måter ca 18 – 20 – 22 cm. Minska nu för topp så här: *Sticka 2 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v ut. Sticka 2 v utan att minska. På nästa v stickas: * 1 m rätt, 2 m rätt tills*. Upprepa från * till * v ut. Sticka 1 v. På nästa v stickas 2 och 2 m rätt tills v ut. Sticka 1 v och upprepa minskningen. Det är nu 10 – 12 m kvar på v. Klipp av tråden och trä den genom maskorna, dra lätt i tråden och fäst på avigan.

Gör en stor pom-pom i svart och fäst den i toppen av mössan.

VANTAR

Storlekar: 2/6 - 8/12 år

Lägg upp med svart på st nr 3, 32 – 36 m och sticka resår med 2 rm, 2 am runt ca 8 – 10 cm. Byt till neongult, st nr 3 ½ och slätstickning. Sätt ett märke i var sida med 16 – 18 m till var del. När arb måter ca 1 cm från resåren ökas för tumkil så här: Börja vid sidomärket och sticka 1 – 1 m rätt. Öka 1 m i nästa m. Sticka 1 m rätt och öka 1 m i denna m = 2 m ökat. Fortsätt runt med slätstickning **samtidigt** som det ökas för kil på vartannat v 2 – 3 gånger (sluta med 2 v utan ökning). Det är nu 5 – 7 m i kilen. Sätt dessa m + 1 m på var sida av dessa (= 7 – 9 m) på en hjälptråd. Lägg upp 5 – 7 m bakom dessa och fortsätt runt med slätstickning, det är nu 36 – 42 m på v. När arb måter ca 7 – 8 cm (eller önskad längd mätt från de avsatta maskorna), minska för topp så här: * Sticka 4 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v ut. Sticka 2 v slätstickning utan minskning. * Sticka 3 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v ut. Sticka 1 – 1 v slätstickning utan minskning. Upprepa minskning **men** med 1 m mindre mellan minskningarna och med 1 v slätstickning mellan till det är 12 – 14 m kvar på v. Klipp av tråden och trä den genom maskorna, dra lätt i tråden och fäst den på avigan.

Tumme

Sätt över m från tråden på st nr 3 ½. Plocka upp med neongult 1 m på var sida och 5 – 7 m över de upplagda m bak = 12 – 16 m.

Sticka slätstickning runt till tummen mäter ca 4 – 5 cm (eller önskad längd). Minska därefter så här: *Sticka 2 – 4 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v runt. Sticka 2 – 1 v utan att minska. Upprepa minskningen **men** med 1 m mindre mellan minskningarna till det är 6 m kvar på v. Klipp av tråden och trä genom maskorna, dra i tråden lätt och fäst på avigan.

Vänstra vanten stickas på samma sätt men öka då för tumkil efter 14 – 16 m.

Viking Sportsragg och Viking Reflex

Sockor 1711-22a

Storlekar: 28/30 - 33/37 - 37/39

Fotlängd före tåminskning: 16 - 18 - 20 cm

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15 % reflextråd, 51 % ull, 34 % polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Storm (40% Superfine Alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), nystan à 50 gr.

Sportsragg Neongul nr 549: 2 - 2 - 2 nystan
Reflex Svart nr 403: 1 - 1 - 1 nystan

Stickor och tillbehör: Strumpstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp med svart på st nr 3, 48 – 52 – 56 m och sticka 3 v avigt. Byt till st nr 3 ½ och slätstickning, sticka till arb mäter ca 10 – 11 – 12 cm. Byt till neongult och st nr 3, sticka 2 v slätstickning och minska på 2:a v jämnt fördelat till 40 – 44 – 48 m. Sticka runt i resår med 1 rm, 1 am runt ca 4 – 5 – 6 cm. Fortsätt med neongult och byt till st nr 3 ½ igen och sticka 2 v slätstickning, därefter häl:

Sätt 19 – 21 – 23 m på en hjälpsticka (= uppe på foten). Sticka slätstickning fram och tillbaka över de resterande 21 – 23 – 25 m (= bak på hälen) ca 6 – 7 – 7 cm. Börja från rätan och sticka 14 – 16 – 17 rätt, vänd. Lyft av den första m löst och sticka 7 – 9 – 9 m avigt tillbaka vänd. Lyft av den första m löst och sticka 1 m mer för varje gång till det är 2 m kvar i varje sida. Vänd och sticka rätt v ut. Du är nu på vänster sida av hälen. Sticka upp ca 10 – 12 – 13 m längs hälen. Sticka de avsatta 19 – 21 – 23 m och sticka upp ca 10 – 12 – 13 m längs höger sida av hälen. Fortsätt runt över alla m **samtidigt** som det minskas 1 m på var sida av hälen på varje v till det är 40 – 44 – 48 m kvar på v. Sticka slätstickning till strumpan mäter ca 16 – 18 – 20 cm (eller passande längd före tåminskning).

Tåminskning

Sätt ett märke i var sida och minska 1 m på var sida av märkena på vartannat v, 2 gånger. Därefter på varje v till det är 12 m kvar på v. Trä tråden genom maskorna och sy fast på avigan.

Viking Sportsragg och Viking Reflex

Mössa och vantar

1711-23

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15 % reflextråd, 51 % ull, 34 % polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Storm (40% Superfine Alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), nystan à 50 gr.

MÖSSA

Sportsragg Gult nr 544: 2 - 2 - 2 nystan

Reflex Svart nr 403: 1 - 1 - 2 nystan

VANTAR

Sportsragg Gult nr 544: 2 - 2 nystan

Reflex Svart nr 403: 1 - 2 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

MÖSSA

Lägg upp med svart på st nr 3, 88 – 100 – 108 m och sticka resår med 1 rm, 1 am runt ca 4 – 4 – 5 cm. Byt till st nr 3 ½ och sticka vidare: * 1 v slätstickning, 6 v avigt. Byt till gult och sticka 8 v slätstickning *. Upprepa från * till * till mössan mäter ca 18 – 20 – 22 cm (sträck inte i arb). Fortsätt vidare med gul slätstickning och minska för topp så här: *Sticka 2 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v ut. Sticka 1 v utan att minska. På nästa v stickas: * 1 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v ut. Sticka 1 v.

På nästa v stickas 2 och 2 m rätt tills v ut. Sticka 1 v och upprepa minskningen. Det är nu 11 – 13 – 14 m kvar på v. Klipp av tråden och trä den gem maskorna, dra lätt i tråden och fäst på avigan.

VANTAR

Storlekar: 2/6 - 8/12 år

Lägg upp med svart på st nr 3 ½, 36 – 40 m och sticka 6 v avigt, byt till gult och sticka 8 v slätstickning, sticka vidare: *Byt till gult och sticka 1 v slätstickning, 6 v avigt. Byt till svart och sticka 8 v slätstickning *. Upprepa från * till * tot 6 gånger. På 2:a v med gult i det sista fältet, minska jämnt fördelat till 32 – 36 m och fortsätt till tot 8 v. Fortsätt med gul slätstickning och sätt ett märke i var sida med 16 – 18 m till var del. Efter 10 – 12 v slätstickning (mät från det sista aviga fältet) ökas för tumkil så här: Börja vid sidomärket och sticka 1 – 1 m rätt. Öka 1 m i den nästa m. Sticka 1 m rätt och öka 1 m i denna m = 2 m ökat. Fortsätt runt i slätstickning **samtidigt** som det ökas för kil på var 3:e v 2 – 3 gånger (sluta med 2 v utan ökning). Det är nu 5 – 7 m i kilen. Sätt dessa m på en hjälptråd. Lägg upp 5 – 7 m bakom dessa och fortsätt runt med slätstickning. Det är nu 36 – 42 m på v. När arb mäter ca 7 – 8 cm (eller önskad längd mät från de avsatta maskorna), minska för topp så här: * Sticka 4 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v ut. Sticka 2 v slätstickning utan att minska. * Sticka 3 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v ut. Sticka 1 – 1 v slätstickning utan att minska. Upprepa minskningen **men** med 1 m mindre mellan minskningarna och med 1 v slätstickning emellan till det är 12 – 14 m igen på v. Klipp av tråden och trä den genom maskorna, dra lätt i tråden och fäst på avigan.

Tumme

Sätt över m från tråden på st nr 3 ½. Plocka upp med gult 1 m på var sida och 5 – 7 m över de upplagda m bak = 12 – 16 m. Sticka slätstickning runt till tummen måter ca 4 – 5 cm (eller önskad längd). Minska därefter så här: *Sticka 2 m rätt, 2 m rätt tills *. Upprepa från * till * v runt. Sticka 2 v utan att minska. Upprepa minskningen **men** med 1 m mindre mellan minskningarna till det är 6 m kvar på v. Klipp av tråden och trä den genom maskorna, dra lätt i tråden och fäst på avigan.

Den vänstra vanten stickas på samma sätt men öka då för tumkil efter 14 – 16 m.

Viking Sportsragg och Viking Reflex

Sockor

1711-23 a

Storlekar: 28/30 - 33/37 - 37/39
Fotlängd för tåminskning: 16 - 18 - 20 cm

Sportsragg Gult nr 544: 2 - 2 - 2 nystan
Reflex Svart nr 403: 1 - 1 - 2 nystan

Stickor och tillbehör: Strumpstickor nr 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ måter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Lägg upp med svart på st nr 3 ½, 48 – 52 – 56 m och sticka 6 v avigt, byt till gult och sticka 8 v slätstickning. Sticka vidare: * Byt till svart och sticka 1 v slätstickning, 6 v avigt. Byt till gult och sticka 8 v slätstickning *. Upprepa från * till * tot 6 gånger. På sista gula v, minska jämnt fördelat till 40 – 44 – 48 m.

Fortsätt med gult och sticka häl:

Sätt 19 – 21 – 23 m på en hjälpsticka (= uppe på foten). Sticka slätstickning fram och tillbaka över de resterande 21 – 23 – 25 m (= bak på hälen) ca 6 – 7 – 7 cm. Sticka 1 v avigt över alla m. Börja från rätan och sticka 14 – 16 – 17 m rätt, vänd. Lyft 1:a m, och sticka 7 – 9 – 9 m avigt tillbaka, vänd. Lyft den 1:a m och sticka 1 m mer för varje gång till det är 2 m igen på var sida. Vänd och sticka rätt v ut. Du är nu på vänstra sidan av hälen. Sticka upp 10 – 12 – 13 m längs hälen. Sticka slätstickning över de avsatta 19 – 21 – 23 m och sticka upp 10 – 12 – 13 m längs höger sida av hälen. Fortsätt runt med slätstickning **samtidigt** som det minskas 1 m på var sida av hälen på varje v till det är 40 – 44 – 48 m kvar på v. Sticka till strumpan måter ca 16 – 18 – 20 cm (eller passande längd före tåminskningen).

Tåminskning

Sätt ett märke i var sida och minska 1 m på var sida av märkena på vartannat v 2 gånger, därefter på varje v till det är 12 m kvar på v. Trä tråden genom maskorna och sy fast på avigan.

Viking Reflex och Viking Sportsragg

Mössa och halsduk

1711-24

Storlekar: 2/4 - 6/8 - 10/12 år
GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15% reflextråd, 51% ull, 34% polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Storm (40% Superfine Alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nystan à 50 gr.

MÖSSA

Sportsragg Ljusblå nr 524: 1 - 2 - 2 nystan
Reflex Mörkblå nr 427: 1 - 1 - 1 nystan

HALSDUK

Sportsragg Ljusblå nr 524: 4 - 4 nystan
Reflex Mörkblå nr 427: 1 - 1 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ måter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

MÖSSA

Lägg upp med mörkblå på st nr 3, 100 – 108 – 116 m och sticka resår med 2 rm, 2 am runt ca 8 – 9 – 10 cm. Byt till st nr 3 ½ och ljusblå och fortsätt i resår med 2 rm, 2 am till arb måter ca 22 – 24 – 26 cm. Maska av så här: Sticka 2 rm, 2 m avigt tills, upprepa v ut. Sticka 1 v utan minskning med 2 rm, 1 m avigt. På näste v stickas 2 m rätt tills, 1 am, upprepa v ut. Sticka 1 v utan minskning med 1 rm, 1 am. Sticka därefter 2 och 2 m rätt tills till det återstår 13 – 14 – 15 m på v. Klipp av tråden och trä den genom de resterande m, dra lätt i tråden och fäst på avigan.

Gör en stor pom-pom med blandning av bägge färgerna och fäst den i toppen av mössan.

HALSDUK

Storlek: 2/4 - 6/10 år
Lägg upp med mörkblå på st nr 3 ½, 48 – 60 m och sticka resår med 2 rm, 2 am fram och tillbaka. När arb måter ca 10 cm, byt till ljusblå och fortsätt i resår med 2 rm, 2 am till arb måter ca 140 – 150 cm. Byt till mörkblå igen och fortsätt till halsduken måter ca 150 – 160 cm. Maska av med rätt över rätt och avigt över avigt.

Viking Reflex och Viking Sportsragg

Reflexväst hund

1711-25

Storlekar:	XS	S	M	L
Omkrets nacke	31	40	48	58 cm
Bröst	48	57	66	80 cm
Rygg längd	30	38	48	58 cm

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15 % reflextråd, 51 % ull, 34 % polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Alpaca Storm (40% superfine alpaca, 40% merinoull, 20 % nylon), Viking Superwash (100 % ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull superwash), Viking Bamboo (50 % bomull, 50% bambus), nystan à 50 gr.

Reflex Vit nr 400:	2	2	3	4 nystan
Sportsragg Gult nr 544:	1	1	1	1 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

TA MÅTT AV DIN HUND SÅ HÄR:

OBS! Lägg mest vikt på bröstvidden när du väljer storlek.



Nacke



Bröstvidd



Rygg längd

TIPS! När det stickeas mönster med 2 färger är det viktigt att trådarna alltid hålls lika på fingrarna. Dvs att ligger den mörka tråden längst fram på fingern så ska den ligga så genom hela arb. Eftersom du kastar tråden måste det alltid kastas med samma färg.

Börja överst i nacken

Lägg upp med gult på st nr 3 ½, 72 - 90 - 108 - 132 m. Sticka 3 v rätt fram och fortsätt med gult och sticka 4 v rätstickning runt (= 1 v rätt, 1 v avigt). Sticka mönster I. Vänd arb med avigan ut (= vikkant). Byt till st nr 3 och sticka ca 8 cm resår med 1 rm, 1 am. Byt till st nr 3 ½ og vitt. Sticka 2 v slätstickning och öka på 2:a v jämnt fördelat till 105 - 125 - 145 - 175 m. Sätt ett märke i början av v (= mitt under buken) och ett märke runt mittmaskan mitt på ryggen, med 52 - 62 - 72 - 87 m till var del (+ mittmaskan). Fortsätt runt med mönster II efter diagrammet, **men** när arb mäter 7 - 8 - 12 - 15 cm från nackkanten delas det för benhål så här: Sätt 17 - 22 - 27 - 32 m på var sida av märket under på en hjälpsticka = bröststycket.

Ryggen

Fortsätt fram och tillbaka med mönsterstickning på ryggen som förr = 71 - 81 - 91 - 111 m, **men** när arb mäter ca 15 - 18 - 24 - 29 cm mätt från resåren och benhålet mäter ca 8 - 10 - 12 - 14 cm, sätts ryggmaskorna på en hjälpsticka.

Bröststycket

Sätt över m från bröststycket på st nr 3 ½ och fortsätt fram och tillbaka med mönster II som förr.

När bröststycket mäter lika långt som ryggen, sätt över alla maskorna på samma rundsticka nr 3 ½ (OBS! sluta med samma v i mönstret som på ryggen).

Fortsätt runt med mönster II över alla maskorna igen. När arb mäter ca 5 - 8 - 10 - 13 cm (mätt från benhålet, eller till önskad längd före avmaskning under buken. OBS! Mät speciellt på han-hundarna), maska av de första och sista 14 - 15 - 16 - 22 m på v = 77 - 95 - 113 - 131 m kvar till ryggen. Fortsätt fram och tillbaka med mönster II, **samtidigt** som det minskas 2 m i början av varje v 8 - 10 - 12 - 14 gånger (= 61 - 75 - 89 - 103 m på v). Minska vidare med 1 m i början av varje v till det återstår 27 - 33 - 39 - 45 m på v.

Kant runt avmaskningskanten

Sätt över de resterande maskorna från ryggen på en liten rundsticka nr 3 och plocka eller sticka upp runt avmaskningskanten med vitt tot ca 116 - 140 - 164 - 184 m. Sticka rätstickning runt ca 2 - 3 - 4 - 4 cm (rätstickning = 1 v rätt, 1 v avigt). Maska av till en snygg, jämn kant som inte stramar.


Kant runt benhålen

Plocka eller sticka upp med gult, på st nr 3, från rätan längs kanten på benhålet, ca 40 - 48 - 52 - 56 m. Sticka 1 v slätstickning, därefter resår med 1 rm, 1 am runt ca 2 - 3 - 3 - 4 cm. Maska av till en snygg jämn kant som inte stramar. Sticka den andra kanten lika.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Vik halskanten dubbel mot rätan.

Mönster I




□ = Gult

■ = Vitt

Upprepas

Börja här

Mönster II



□ = Rätt från rätan, Avigt från avigan

▣ = Avigt från rätan, Rätt från avigan

▤ = Sticka den andra rät bakom arb, därefter första rät.

Sätt över bägge m på höger sticka.

Sticka järde m rätt fram för arb, därefter tredje m rätt.

Sätt över bägge m på höger sticka.

Viking Reflex och Viking Sportsragg

Reflexväst hund

1711-26

Storlekar:	XS	S	M	L
Omkrets nacke	31	40	48	58 cm
Bröst	44	54	65	76 cm
Rygglängd	30	38	48	58 cm

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15 % reflextråd, 51 % ull, 34 % polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Alpaca Storm (40% superfine alpaca, 40% merinoull, 20 % nylon), Viking Superwash (100 % ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull superwash), Viking Bamboo (50 % bomull, 50% bambus), nystan à 50 gr.

Reflex Mellanblå nr 425: 3 3 4 4 nystan
Sportsragg Kungsblå nr 576: 1 1 1 1 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

TA MÅTT AV DIN HUND SÅ HÄR:

OBS! Lägg mest vikt på bröstvidden när du väljer storlek.



Nacke

Bröstvidd

Rygglängd

TIPS! När det stickas mönster med 2 färger är det viktigt att trådarna alltid hålls lika på fingrarna. Dvs att ligger den mörka tråden längst fram på fingern så ska den ligga så genom hela arb. Eftersom du kastar tråden måste det alltid kastas med samma färg.

Börja överst i nacken.

Lägg upp med mellanblå på st nr 3, 68 - 88 - 108 - 128 m. Sticka runt i resår med 2 rm, 2 am och ränder med 3 v mellanblå och 3 v kungsblå som upprepas till resåren mäter ca 12 cm . Byt till st nr 3 ½ och mellanblå. Sticka 1 v slätstickning och öka på detta v jämnt fördelat till 98 - 122 - 146 - 170 m. Sätt ett märke i början av v (= mitt under buken) och ett märke mitt upp på ryggen med 49 - 61 - 73 - 85 m till var del. Sticka mönster A runt efter diagrammet. När arb mäter ca 7 - 8 - 12 - 15 cm mätt från nackkanten, delas det till benhål så här: Sätt 15 - 21 - 27 - 33 m på var sida av märket under på en hjälpsticka = bröststycket.

Ryggen

Fortsätt fram och tillbaka med mönster A på ryggen som förr = 68 - 80 - 92 - 104 m **men** när arb mäter ca 15 - 18 - 24 - 29 cm från resåren och benhålet mäter ca 8 - 10 - 12 - 14 cm, sätts ryggmaskorna på en hjälpsticka.

Bröststycket

Sätt över maskorna från bröststycket på st nr 3 ½ och fortsätt fram och tillbaka med mönster A som förr. När bröststycket mäter lika långt som ryggen, sätt över alla maskor på samma rundsticka nr 3 ½ (OBS! sluta med samma v i mönstret som på ryggen).

Fortsätt runt med mönster A över alla maskorna igen. När arb mäter ca 5 - 8 - 10 - 13 cm (mätt från benhålet eller till önskad längd före avmaskning under buken. OBS! Mät speciellt på han-hundarna), maska av de första och sista 14 - 15 - 16 - 22 m på v = 70 - 92 - 114 - 126 m kvar till ryggen. Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning **samtidigt** som det minskas 2 m i början av varje v 8 - 10 - 12 - 14 ggr (= 54 - 72 - 90 - 98 m på v). Minska vidare med 1 m i början av varje v till det återstår 22 - 28 - 34 - 40 m på v.

Kant runt avmaskningskanten

Sätt över de resterande maskorna från ryggen på en liten rundsticka nr 3 och plocka eller sticka upp runt avmaskningskanten med kungsblå tot ca 116 - 140 - 164 - 184 m, (delbart med 4). Sticka ca 2 - 3 - 4 - 4 cm runt i resår med 2 rm, 2 am. Maska av till en snygg, jämn kant som inte stramar.


Kant runt benhålen

Plocka eller sticka upp med kungsblå, på st nr 3, från rätan längs kanten på benhålet, ca 40 - 48 - 52 - 56 m (delbart med 4). Sticka ca 2 - 3 - 3 - 4 cm runt i resår med 2 rm, 2 am. Maska av till en snygg jämn kant som inte stramar. Sticka den andra kanten lika.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Vik halskanten dubbel mot rätan.

Mönster A



Rätt från rätan, Avigt från avigan

Avigt från rätan, Rätt från avigan

Viking Reflex och Viking Sportsragg

Reflexväst hund

1711-27

Storlekar	XS	S	M	L
Omkrets nacke	31	40	48	58 cm
Bröst	44	54	65	76 cm
Rygglängd	30	38	48	58 cm

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15% reflextråd, 51% ull, 34% polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Storm (40% Superfine Alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nystan à 50 gr.

Sportsragg Neongul nr 549:	1	2	3	4 nystan
Reflex Ljusgrå nr 413:	2	2	2	3 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

TA MÅTT AV DIN HUND SÅ HÄR:

OBS! Lägg mest vikt på bröstvidden när du väljer storlek.



TIPS! När det stickas mönster med 2 färger är det viktigt att trådarna alltid hålls lika på fingrarna. Dvs att ligger den mörka tråden längst fram på fingern så ska den ligga så genom hela arb. Eftersom du kastar tråden måste det alltid kastas med samma färg.

Börja överst i nacken

Lägg upp med ljusgrå på st nr 3, 68 - 88 - 108 - 128 m. Sticka 5 - 6 - 7 cm runt i resår med 2 rm, 2 am. Byt till st nr 3 ½ och neongul. Sticka 1 v rätt och öka på detta v jämnt fördelat till 96 - 120 - 144 - 168 m. Sätt ett märke i början av arb (= mitt under buken) och ett märke runt mittmaskan på ryggen med 48 - 60 - 72 - 84 m till var del. Sticka mönster I runt efter diagrammet **men** när arb mäter 7 - 8 - 12 - 15 cm från nackkanten, delas till benhål så här: Sätt 15 - 21 - 27 - 33 m på var sida av märket under på en hjälpsticka = bröststycket.

Ryggen

Fortsätt fram och tillbaka med mönsterstickning på ryggen som förr **men** när arb mäter ca 15 - 18 - 24 - 29 cm mät från resåren och benhålet mäter ca 8 - 10 - 12 - 14 cm, sätts rygmaskorna på en hjälpsticka.

Bröststycket

Sätt över maskorna från bröststycket på st nr 3 ½ och fortsätt fram och tillbaka med mönster A som förr. När bröststycket mäter lika långt som ryggen, sätt över alla maskorna på samma rundsticka nr 3 ½. Börja v mitt under mellan benhålen. Fortsätt runt ca 5 - 8 - 10 - 13 cm med mönster A som förr, därefter neongult eller till önskad längd före avmaskning under buken (OBS: Mät speciellt på hanhundarna). Maska av de första och sista 19 - 24 - 29 - 34 m = 68 - 90 - 112 - 134 m kvar till ryggen. Fortsätt fram och tillbaka i slätstickning **samtidigt** som det minskas 2 m i början av varje v

8 - 10 - 12 - 14 gånger. Minska vidare med 1 m i början av varje v till det återstår 25 - 31 - 37 - 43 m på v.

Kant runt avmaskningskanten


Sätt över de resterande maskorna på en liten rundsticka nr 3 och plocka eller sticka upp runt avmaskningskanten med ljusgrå, tot ca 116 - 140 - 164 - 184 m, (delbart med 4). Sticka ca 2 - 3 - 4 - 4 cm runt i resår med 2 rm, 2 am. Maska av till en snygg, jämn kant som inte stramar med rätt över rätt och avigt över avigt.

Kant runt benhålen

Plocka eller sticka upp med ljusgrå på st nr 3, från rätan längs kanten på benhålet ca 40 - 48 - 52 - 56 m (delbart med 4). Sticka ca 2 - 3 - 3 - 4 cm runt i resår med 2 rm, 2 am. Maska av till en snygg jämn kant som inte stramar med rätt över rätt och avigt över avigt. Sticka den andra kanten lika.

Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.

Mönster I



☐ Neongult

■ Ljusgrå

Viking Reflex och Viking Sportsragg

Vagnfilt

1711-28

Storlek 52 x 75 cm

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15% reflextråd, 51% ull, 34% polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Storm (40% Superfine Alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nystan à 50 gr.

Sportsragg: Mörklila nr 578: 3 nystan
Sportsragg: Grå nr 530: 2 nystan
Reflex: Vitt nr 400: 2 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor 3 och 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.


När det stickas mönster med 2 färger är det **väldigt viktigt** att trådarna alltid hålls lika på fingrarna. Dvs att ligger den mörka tråden längst fram på fingern så ska den ligga så genom hela arb. Eftersom du kastar tråden måste det alltid kastas med samma färg. Gör du inte det är det omöjligt att få mönstret jämnt.

Lägg upp med mörklila på st nr 3 ½, 121 m och sticka mönster I som upprepas fram och tillbaka ca 6 cm. Sätt nu de 13 första och 13 sista m på en hjälptråd (= kanter längs sidan av filten). Sticka 1 v slätstickning och öka på detta v 2 m jämnt fördelat = 97 m på varvet (kanterna ä rinte medräknade). Lägg upp 4 nya maskor i slutet av varvet. Dessa maskor stickas hela tiden avigt (= klippmaskor som inte är medräknade i maskantalet). Sticka mönster A, som upprepas till arbetet mäter ca 45 cm (sluta med hel ruta), därefter mönster B.


Sticka nu sidokanterna. Sätt de 13 avsatta m på den ena sidan över på stickor nr 3 ½. Lägg upp 5 nya m med mörklila in mot filten, som hela tiden stickas i slätstickning till belägget. Sticka mönster I, som upprepas till sidokanterna mäter ca 69 cm (Det är viktigt att kanten inte blir för lång. Dra lätt i arbetet när du mäter.). Maska av belägget och sätt de 13 m till sidokanten på en tråd. Den andra kanten stickas likadant, **men** med belägget på motsatt sida (belägget ska vara in mot filten).

Montering

Ånga arb försiktigt på avigan. Sy med minsta sick-sacken 2 maskinsömmar i klippmaskorna. Klipp upp mellan sömmarna. Sy med vanlig sick-sack en söm över råkanten efter uppklipp. Sätt över maskorna från hjälptråden på stickan och sticka med mörklila mönster I fram och tillbaka över alla maskor. På 1:a v, minska 2 m jämnt fördelat. Sticka till kanten mäter ca 6 cm. Maska av med räta och aviga maskor efter mönster I.



☐ Rätt
 ▣ Avigt



■ Mörklila
 ☐ Vitt
 x Grått

Viking Reflex

Vagnfilt

1711-29

Storlek

52 x 80 cm

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15% reflextråd, 51% ull, 34% polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Storm (40% Superfine Alpaca, 40% merinoull, 20% nylon), Viking Superwash (100% ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull, superwash), nystan à 50 gr.

Ljusgrå nr 413:

9 nystan

Stickor och tillbehör: Stickor nr 3 ½.

Stickfasthet: 22 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm.

Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Mönster I

Varv 1 (rätan): X Sätt 2 m på hjälpsticka bakom arb. Sticka 1 m rätt, m från hjälpstickan rätt. Sätt 1 m på hjälpsticka framför arb. Sticka 2 m rätt, m från hjälpstickan rätt X. Upprepa från X till X.

Varv 2 (avigan): Avigt.

Varv 3 (rätan): Rätt.

Varv 4 (avigan): Avigt.

Varv 5 (rätan): X Sätt 1 m på hjälpsticka framför arb. Sticka 2 m rätt, m från hjälpstickan rätt. Sätt 2 m på hjälpsticka bakom arb. Sticka 1 m rätt, m från hjälpstickan rätt X. Upprepa från X till X.

Varv 6 (avigan): Avigt.


Varv 7 (rätan): Rätt.

Varv 8 (avigan): Avigt.

Upprepa varv 1 - 8 fortlöpande.

Lägg upp på st nr 3 ½, 180 m och sticka efter denna indelning: Mönster A över 18 m, slätstickning över 24 m, mönster B över 18 m, mönster C över 18 m, mönster I som beskrivet över 24 m, mönster B över 18 m, mönster C över 18 m, slätstickning över 24 m och till slut mönster D över 18 m.


Fortsätt fram och tillbaka efter denna indelning till vagnfilten mäta ca 80 cm. Sluta att minska som visas i diagrammen och minska på sista v jämnt fördelat till 20 m över mönster I. Maska av.





Upprepas

Börja här

Mönster A



Börja här



- ☐ Rätt på rätan, avigt på avigan
- ◻ Avigt på rätan, rätt på avigan
- Sätt in på hjälpstramförarb, sticka in rätt, sen in från hjälpsträtt.
- Sätt in på hjälpstråkomarb, sticka in rätt, sen in från hjälpsträtt.
- ▤ Inrättills
- ▤ Lyft av i löst. Sticka in rätt och dra den lyfta över.

Viking Reflex


Vagnfilt

1711-30

Storlek

ca. 50 x 75 cm

GARNALTERNATIV: Viking Reflex (15 % reflextråd, 51 % ull, 34 % polyester), Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking Alpaca Storm (40% superfine alpaca, 40% merinoull, 20 % nylon), Viking Superwash (100 % ull, superwash), Viking Merino Superfine (100% merinoull superwash), Viking Bamboo (50 % bomull, 50% bambus), nystan à 50 gr.




Vitt nr 400:

9 nystan

Stickor och tillbehör: Stickor nr 3 ½

Stickfasthet: 28 m mönsterstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm. **Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.**

Lägg upp på st nr 3 ½, 149 m. Sticka fram och tillbaka med mönster I efter diagrammet till arb mäter ca 75 cm. Maska av med räta och aviga maskor efter mönster I. Fäst alla lösa trådar snyggt på avigan.



- ☐ Rätt på rätan, avigt på avigan
- ◻ Avigt på rätan, rätt på avigan